



MV DOCS

Configurações de Integração

Índice

Notificação 4



Localizações

Integração / Configurações / Configurações de Integração

Módulo

M_CONFIGURACAO

Pré-requisitos

Tabelas

- Integração / Tabelas / [Cadastro de Terceiro](#)

1

Configurações

- Integração / Configurações / [Cadastro de Saídas](#)²
- Integração / Configurações / [Cadastro de Integrações](#)³
- Integração / Configurações / [Cadastro de XML's](#)⁴

Existem configurações globais que são inerentes a camada de integração da MV. Esta tela possibilita a visualização das chaves do módulo GLOBAL que estão cadastradas no SOULMV para o sistema IMV e permitindo que seja feito um filtro por empresa.

Chave	Valor
DS_URL_LOCAL_INTEGRA	http://10.25.134.23:8081/integra-connectorMv
DS_URL_LOCAL_PRONTUARIO_CIDADA0	N
FILTRO_TEMPO_ANTES	1440
FILTRO_TEMPO_DEPOIS	1440
IDS_SALAS_CIRURGICAS	1,2
PROCESSAR AS REQUISIÇÕES DO AUTORIZADOR	http://<<IP_LOCAL_INTEGRA>>:<<PORTA_TOMCAT_INTEGRA>>/integra-connectorMv
SN_EXCLUIR_EXAME_PSSD	N
SN_IGNORAR_RESULTADOS_ASSINADOS	N
SN_INTEGRA_FRONTUARIO_CIDADA0	N
URL_EXCLUIR_EXAME_PSSD	http://<<URL_SERVLET_INTEGRACAO>>:<<PORTA_TOMCAT_INTEGRACAO>>/integra_saidaHermesPard

Tela de configuração das integrações

1 <https://docs.mv.com.br/display/GC/Cadastro+de+Terceiro>

2 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=16781530>

3 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=16781532>

4 <https://docs.mv.com.br/display/GC/Cadastro+de+XML%27s>



Notificação

Através desta funcionalidade é possível configurar para cada processo de integração (detalhado acima no item 3.3) um destinatário de e-mail para receber uma notificação em caso de falha na integração da mensagem.

É necessário realizar a configuração do servidor smtp que será utilizado e do remetente.

Tela de configuração de alertas

Impactos

- Integração > Configurações > [Cadastro de Integrações](#)⁵

⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=16781532>