



Paysolutions For Ubercart 6.x-2.14

- 1. Install Ubercart , Token โดยนำไฟล์ ubercart , token ไปวางไว้ที่ root/modules/
- 2. แตกไฟล์ Paysolutions_Ubercart.zip แล้วน้ำ folder uc_paysolutions ไปวางไว้ที่ root/modules/ubercart/payment/
- 3. แก้ไขไฟล์ uc_paysolutions.module ค้นหาคำว่า merchantid แล้วแก้ไข merchantid => '00000000 ' ให้ เป็น merchantid => 'ที่ได้จากการสมัครใช้งาน ePayment กับทาง Paysolutions'
- Login Administrator เข้าไปที่ Home -> Site building -> Modules -> เลือก -> PAYSOLUTIONS แล้วกด
 Save configuration





5. เข้าไปที่ Home -> Administrator -> Store administrator -> Configuration -> Payment settings -> Edit -> Payment methods -> paysolutions settings



Save configuration Reset to defaults

5.1 Merchant ID with Paysolutions : Merchant 8 หลัก ที่ได้จากการสมัครใช้งาน ePayment กับทาง Paysolutions

5.2 Secret word for order verification : ตัวแสดง Payment Gateway ให้เป็น PAYSOLUTIONS

5.3 Language Preference: ภาษาที่ใช้ ให้เป็น English

5.4 Payment method title: ตัวแสดงรายละเอียด ของ Payment Gateway ให้เป็น : PAYSOLUTIONS - is a simple credit card payment system

5.5 Order review submit button text: ปุ่มแสดงตอนกด ตกลง ตั้งค่าให้เป็น Submit Order

5.6 Paysolutions checkout type: หน้า สั่งซื้อสินค้า ตั้งค่าให้เป็น Single page checkout

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด 522 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย โทร 0 2541 4100 กด 2, 09 4218 5600, 09 5604 6965, 09 5604 6945 แฟกซ์ 0 2541 4098



6. ร้านค้าสามารถกำหนด สกุลเงิน ได้ที่ Home -> Administrator -> Store administrator -> Configuration -> Store settings -> Edit -> Format settings -> Currency format

□ Currency format
Default currency: THB While not used directly in formatting, the currency code is used by other modules as the primary currency for your site. Enter here your three character ISO 4217 currency code.
©urrent format: ©1,000.12
B Display currency sign after amount.
Thousands Marker: Decimal Marker: 5
Number of decimal places: 2 ▼ 6
□ □ Weight format
□ Length format
— ▷ Date format————
Save configuration Reset to defaults

6.1 Default currency : สกุลเงิน ตั้งค่าเป็น THB

6.2 Currency format : ตัวอย่าง การตั้งค่า สกุลเงิน

6.3 Currency Sign : สัญลักษณ์ของ สกุลเงิน ตั้งค่าเป็น. " ฿ "

6.4 Thousands Marker : สัญลักษณ์ ระบุ หลักพัน ตั้งค่าเป็น จุลภาค. " , " (Comma)

6.5 Decimal Marker : สัญลักษณ์ ระบุ ตำแหน่ง จุดทศนิยม. " . "