ACCESO REMOTO - ESCRITORIO

Manual de Instalacion

Cliente RustDesk para Windows

Servidor: rustdesk.primetec.cl | Version del documento: 1.0

Fecha: Octubre 2026 | Elaborado por: PrimeTec - Area de Soporte TI

Contenido

1. Que es RustDesk?
2. Requisitos previos
3. Descarga del instalador
4. Instalacion paso a paso en Windows
5. Configuracion del servidor propio (ID/Relay)
6. Uso basico: compartir y tomar control de un equipo
7. Permisos adicionales en Windows 10/11
8. Solucion de problemas comunes
9. Preguntas frecuentes
10. Contacto y soporte

1 Que es RustDesk?

RustDesk es un software de acceso y soporte remoto de escritorio, similar a TeamViewer o AnyDesk, que permite conectarse a un computador desde otro equipo para visualizarlo y controlarlo a distancia. En nuestra organizacion utilizamos una instancia propia (self-hosted) del servidor RustDesk, lo que significa que todas las conexiones pasan por nuestra infraestructura y no por servidores publicos de terceros.

Este manual explica como descargar, instalar y configurar el cliente de RustDesk en Windows para que quede conectado a nuestro servidor corporativo.

> **Para que lo usamos?**
>
> Principalmente para que el equipo de soporte TI pueda conectarse a tu computador y ayudarte a resolver problemas, o para que tu puedas acceder de forma remota a un equipo de la oficina.

2 Requisitos previos

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11 (64 bits recomendado)
Conexion a internet	Conexion activa (cable o Wi-Fi)
Permisos	Permisos de administrador en el equipo para instalar el programa
Datos del servidor	Direccion del servidor y clave (ver seccion 5), entregados por TI
Espacio en disco	Aproximadamente 50 MB libres

> **Importante**
>
> Si tu equipo es gestionado por la empresa y no tienes permisos de administrador, solicita apoyo al area de TI para completar la instalacion.

3 Descarga del instalador

1. Abre tu navegador (Chrome, Edge o Firefox) en el computador Windows.

2. Ingresa a la pagina oficial de descargas de RustDesk:

   `https://rustdesk.com/download`

3. Selecciona Windows y descarga la version para Windows 64-bit (archivo tipo `rustdesk-x.x.x-x86_64.exe`).

4. Guarda el archivo en una carpeta conocida, por ejemplo Descargas.

> **Alternativa**
>
> Si el area de TI te entrego el instalador directamente (por correo, pendrive o enlace interno), puedes omitir la descarga desde internet y usar ese archivo.

4 Instalacion paso a paso en Windows

1. Ejecuta el instalador haciendo doble clic sobre el archivo descargado (`rustdesk-x.x.x-x86_64.exe`).

2. Si aparece el aviso de Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows preguntando "Deseas permitir que esta aplicacion haga cambios en el dispositivo?", haz clic en Si.

3. RustDesk se instala de forma silenciosa y rapida (no requiere seguir un asistente con multiples pantallas). Al finalizar, se abrira automaticamente la ventana principal del programa.



Ilustracion referencial de la ventana principal de RustDesk una vez instalado (el ID y la contrasena de tu equipo seran distintos).

> **Que es el "ID" y la "contrasena de un solo uso"?**
>
> El ID identifica a tu computador dentro del servidor RustDesk. La contrasena de un solo uso cambia cada vez que se reinicia el programa y es la que debes entregar a la persona que necesita conectarse a tu equipo (por ejemplo, soporte TI).

5 Configuracion del servidor propio (ID/Relay)

Por defecto, RustDesk viene configurado para usar los servidores publicos del proyecto. En nuestra empresa usamos un servidor propio, por lo que es necesario apuntar el cliente a nuestra infraestructura siguiendo estos pasos:

1. Abre RustDesk y haz clic en el icono de menu (tres lineas / engranaje) en la esquina superior derecha de la ventana.

2. Selecciona Configuracion → pestana Red.

3. Haz clic en Configuracion ID/Relay Server (o "ID/Relay Server" segun la version).

4. Completa los campos con los datos de nuestro servidor (ver tabla abajo) y presiona Aplicar.

5. RustDesk mostrara un nuevo ID asignado por nuestro servidor. Ese es el identificador que debes compartir con soporte TI de ahora en adelante.

Campo en RustDesk	Valor a ingresar
ID Server	`rustdesk.primetec.cl`
Relay Server	`rustdesk.primetec.cl`
API Server (opcional)	`https://rustdesk.primetec.cl`
Key	`4KDYvmOasvAG4dG1k+KYwBsuprgwP1DownC21Jw18Gs=`



Ilustracion referencial del panel "ID/Relay Server" con los valores de nuestro servidor.

> **Importante**
>
> Copia la Key exactamente como aparece, sin espacios adicionales al inicio o al final. Si la clave es incorrecta, el equipo no podra registrarse en el servidor.

6 Uso basico: compartir y tomar control de un equipo

A. Para que te ayuden a ti (compartir tu pantalla)

1. Abre RustDesk. En la pestana **Este equipo** veras tu **ID** y una **contrasena de un solo uso**.
2. Comunica ambos datos (ID + contrasena) a la persona que te va a ayudar, por telefono, chat o correo.
3. Cuando la otra persona se conecte, aparecera una ventana pidiendo tu autorizacion para permitir el control remoto. Acepta para que pueda ver y/o controlar tu pantalla.

B. Para conectarte tu a otro equipo

1. Ve a la pestana **Conexion remota**.
2. Ingresa el **ID** del equipo remoto que te entregaron y presiona **Conectar**.
3. Ingresa la **contrasena** que te compartieron.
4. Espera a que la persona del otro lado acepte la conexion (si asi esta configurado) y ya podras ver/controlar su pantalla.

> **Tip**
>
> Para soporte recurrente (sin tener que pedir una contrasena nueva cada vez), se puede configurar una contrasena permanente en Configuracion → Seguridad. Pide ayuda a TI si necesitas dejarlo asi en un equipo de uso compartido.

7 Permisos adicionales en Windows 10/11

Para que el control remoto funcione completamente (mover el mouse, ver la pantalla en bloqueo, reiniciar el equipo de forma remota, etc.), Windows puede solicitar permisos adicionales:

Permiso	Donde se activa
Grabacion de pantalla	Configuracion de Windows → Privacidad y seguridad → Grabacion de pantalla → permitir RustDesk
Accesibilidad / control del mouse-teclado	RustDesk suele pedirlo mediante un aviso emergente al iniciar la primera conexion
Ejecutar como servicio (acceso sin usuario logueado)	Configuracion → avanzado → "Instalar como servicio del sistema" (requiere admin)

> **Nota**
>
> Si no se otorgan estos permisos, igual funciona la conexion basica, pero algunas funciones (como ver la pantalla de inicio de sesion de Windows) pueden no estar disponibles.

8 Solucion de problemas comunes

El equipo no obtiene un ID / aparece "Desconectado"

Revisa que la configuracion de ID/Relay Server (seccion 5) este correctamente ingresada y que el equipo tenga conexion a internet. Cierra y vuelve a abrir RustDesk.

No puedo conectarme a otro equipo (se queda "Conectando...")

Verifica que el ID ingresado sea el correcto y que el otro equipo tenga RustDesk abierto y conectado al mismo servidor (rustdesk.primetec.cl).

Windows Defender o el antivirus bloquea el instalador

Esto puede ocurrir porque es un instalador nuevo para tu antivirus. Si lo descargaste del sitio oficial o te lo entrego TI, puedes permitirlo. Ante la duda, consulta con TI antes de omitir una alerta de seguridad.

La pantalla se ve en negro al conectarse

Revisa los permisos de "Grabacion de pantalla" indicados en la seccion 7, y que el equipo remoto no este usando una tarjeta grafica con drivers desactualizados.

Perdi la contrasena de un solo uso

No es necesario recordarla: cada vez que se abre RustDesk se genera una nueva. Solo debes compartir la que aparece en ese momento.

9 Preguntas frecuentes

RustDesk queda instalado y abierto siempre?

Por defecto se abre con Windows y queda disponible para recibir conexiones, pero no ocupa recursos relevantes mientras no haya una conexion activa.

Alguien puede conectarse a mi equipo sin que yo lo sepa?

No. Salvo que se configure explicitamente una contrasena permanente y acceso sin confirmacion (uso tipico en servidores), siempre se solicita el ID y la contrasena vigente, y en la mayoria de los casos se pide tu aprobacion en pantalla.

Puedo usar RustDesk en mi celular?

Si, existen versiones para Android e iOS, pero quedan fuera del alcance de este manual, enfocado en el cliente de Windows.

Como desinstalo RustDesk?

Desde Configuracion de Windows → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas, busca "RustDesk" y selecciona Desinstalar.

10 Contacto y soporte

Si tienes problemas para instalar o configurar el cliente de RustDesk, contacta al area de Soporte TI de PrimeTec indicando:

- Tu nombre y equipo/departamento.
- El mensaje de error exacto (si aplica), idealmente con una captura de pantalla.
- El ID que muestra RustDesk en tu equipo (si logro conectarse al servidor).

Canal	Dato
Servidor RustDesk interno	`rustdesk.primetec.cl`
Panel web de administracion	`https://rustdesk.primetec.cl`
Soporte TI	Mesa de ayuda / canal interno habitual de la empresa

Fin del manual

Con esto, el cliente de RustDesk deberia quedar instalado, conectado a nuestro servidor y listo para usarse en soporte remoto.