RustDesk — Usuarios administradores e instalacion en servidores

Panel de administracion: er.primetec.cl

1 Acceso al panel de administracion

Ingresa a `https://er.primetec.cl` con cualquiera de las siguientes cuentas. Las tres cuentas tienen permisos de **administrador** y comparten la misma contrasena inicial.

Usuario	Contrasena inicial
parancibia@primetec.cl	De5-e@KM7*zWv6
polivares@primetec.cl	De5-e@KM7*zWv6
lmedina@primetec.cl	De5-e@KM7*zWv6

Importante

Por seguridad, cada usuario debe cambiar esta contrasena por una propia apenas inicie sesion por primera vez (menu de usuario > Cambiar mi contrasena).

2 Descargar e instalar el cliente en los equipos servidores

Para poder administrar remotamente los equipos servidores desde el panel, cada servidor debe tener instalado el cliente RustDesk, ya configurado para apuntar a nuestro servidor interno.

1. Entra a la pagina de descarga oficial del instalador PrimeTec: `https://github.com/PrimeTecCL/RustDesk/releases/tag/instalador-cliente-v1.5.0`
2. Descarga el archivo `Instalador-PrimeTec-RustDesk.exe` (instalador customizado de PrimeTec, con el servidor ya configurado).
3. Copia el archivo al equipo servidor que quieres administrar.
4. Ejecuta el instalador **como Administrador** (click derecho > "Ejecutar como administrador") y acepta el aviso de Windows (UAC) si aparece.
5. Espera a que termine la instalacion. No requiere ingresar ningun dato: el servidor, la key y el API ya vienen incluidos en el instalador.
6. Al finalizar, abre RustDesk desde el acceso directo creado (icono "PrimeTec RustDesk") y verifica que se haya asignado un **ID** de equipo.

Verificacion


El equipo servidor instalado debe aparecer disponible en el panel (`er.primetec.cl`), bajo la seccion de equipos/peers, y debe poder conectarse desde cualquiera de las 3 cuentas administradoras.

Importante

Este instalador requiere permisos de administrador porque instala un servicio de Windows. No lo ejecutes en equipos que no sean servidores destinados a administracion remota de TI.

3 Ver y administrar los equipos (PeerManage)

En el menu lateral, bajo **System > PeerManage**, aparece la lista completa de todos los equipos servidores que ya tienen el cliente instalado y registrado contra nuestro servidor.




System > PeerManage: listado de equipos registrados

Por cada equipo de la lista, en la columna**Actions** tienes estos botones:

Boton	Para que sirve
Link	Conecta usando la app de escritorio de RustDesk instalada en tu PC (si la tienes instalada).
Web Client	**Conectarse remotamente desde el navegador, sin instalar nada**. Este es el boton recomendado para el uso diario.
AddToAddressBook	Agrega el equipo a tu libreta de direcciones personal, para tenerlo guardado con un alias.
Edit	Permite **editar** el peer: cambiarle el alias/nombre visible, asignarlo a un grupo, agregar tags, etc.
Delete	Elimina el registro del equipo de la lista (no desinstala RustDesk del servidor).

4 Grupos (GroupManage)

En **System > GroupManage** se administran los grupos. Por defecto ya existen dos:



System > GroupManage: grupos existentes

Grupo	Tipo	Para que sirve
Default Group	CommonGroup	Grupo por defecto donde quedan los usuarios/equipos al crearse, sin compartir automaticamente entre ellos.
Shared Group	SharedGroup	Los equipos de este grupo quedan visibles para todos los usuarios que pertenezcan a el, util para compartir acceso entre varias personas sin configurar cada equipo por separado.


Con el boton **Add** puedes crear un grupo nuevo, y con **Edit** en un peer (ver seccion anterior) puedes asignarlo a un grupo distinto.

> **Nota**
> Como las 3 cuentas administradoras tienen permisos de **administrador**, ya ven todos los equipos en PeerManage sin importar el grupo. Los grupos son mas relevantes si en el futuro se crean usuarios sin permisos de administrador, para limitarles que equipos pueden ver.


5 Conectarse a un equipo remoto

1. Ve a **System > PeerManage** y ubica el equipo al que te quieres conectar.
2. Haz click en el boton **Web Client** de ese equipo (es el que permite conectarse directo desde el navegador, sin instalar la app de RustDesk en tu PC).
3. Si el navegador muestra un aviso para abrir la aplicacion asociada, puedes **Cancelar** ese aviso: no hace falta la app instalada para usar el Web Client.
4. Cuando te pida la **contrasena de conexion**, ingresa: `Pr1m3T3c`

5 Listo, ya estas viendo y controlando el escritorio remoto del servidor.



Aviso del navegador al hacer click en Link/Web Client (puedes Cancelar este aviso si usas Web Client)



Asi se ve una sesion conectada: barra flotante arriba para fijar la ventana, ajustar calidad, teclado, chat, grabar y cerrar (X) la sesion

Importante

La contrasena `Pr1m3T3c` es la **contrasena de conexion a los equipos remotos**, distinta de la contrasena de tu cuenta para entrar al panel (`er.primetec.cl`). No las confundas.

6 Listo

Con la cuenta, el cliente instalado y lo basico de PeerManage/Grupos, ya puedes administrar de forma remota los equipos servidores desde el panel `er.primetec.cl`.