



Manual Controle de Depósitos e Expedições





Sumário

ntrodução	3
1143 - Cadastro de Depósitos	
1144 – Cadastro de Expedições	4
5112 – Complemento de Produtos	5
1111 – Parâmetros	7
1119 – Configurações de Terminal	9
7512 – Efetuando a Venda	12
7513 – Liberação pelo Caixa	12
Terminal Depósito	.13
Terminal Expedição	.16
7573 - Listagem de Movimentações	.18



Introdução


O Módulo de Controle de Depósitos e Expedições para o Sistema Hádron é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a transferência de informações entre o caixa, os depósitos e as expedições com o intuito de facilitar a comunicação interna, identificando cada boleto e pedido na separação dos produtos em depósitos e na entrega nas expedições, possibilitando assim uma entrega mais rápida de produtos aos clientes e uma melhor organização interna.



1143 - Cadastro de Depósitos

Para o direcionamento correto dos boletos/pedidos, os depósitos dos produtos envolvidos na movimentação devem ser cadastrados, para esse cadastro deve-se usar a opção 1143 do sistema Hádron.

Na opção 1143 devem ser configurados os campos: Código, com a identificação interna numérica do depósito; Descrição, com o nome no qual é atribuído ao depósito para facilitar sua identificação;



1144 - Cadastro de Expedições

Para o direcionamento correto dos boletos/pedidos, as expedições da empresa envolvidas na movimentação devem ser cadastradas, para esse cadastro deve-se usar a opção 1144 do sistema Hádron.

Na opção 1144 devem ser configurados os campos: Código com a identificação interna alfanumérica da expedição; Descrição com o nome no qual é atribuído à expedição para facilitar sua identificação; Guichê com os números dos guichês de cada expedição.






5112 - Complemento de Produtos

Os depósitos onde os produtos estão devem ser cadastrados como complemento dos produtos, para isso deve-se usar a opção 5112. No campo Depósito 1 deve-se colocar o depósito primário do produto, no campo Depósito 2 deve-se colocar o depósito secundário do produto.






Para definir os depósitos para um grupo de produtos também pode ser usada a opção 1239 e no campo Atualizar escolher '12 — Depósito Primário' ou '13 — Depósito Secundário' e através dos filtros pedidos na tela, definir um novo depósito pro produto.





1111 - Parâmetros



Na opção 1111, aba Vendas, encontra-se o grupo 'Módulo Depósitos / Expedições' e suas respectivas opções:

Modo Depósitos – 'S – Simples': Mantém o sistema sem o Módulo de Controle de Depósitos e Expedições Habilitado.

- 'E – Controle de Entregas Boletos': Habilita o Módulo de Controle de Depósitos e Expedições.

Tipo Guichês – '0 – Não utiliza guichês': Não utiliza guichês na expedição.

- '1 Guichês Simples': Utiliza guichês na expedição.
- '2 Guichês Produtos Especiais': Parâmetro não mais utilizado no sistema.



Guichês – Número de guichês para distribuição na expedição e número de guichês utilizados para entrega de 'produtos especiais'.

Depósito Usual - o campo deve ser configurado para que quando um produto não possua depósito definido na 5112, o sistema usará o depósito usual como depósito padrão do produto.

Separação Boletos — '1 — Envia para separação nos depósitos': Envia pré-venda para separação no depósito anterior a expedição.

- '2 – Separa fisicamente/envia à Expedição': Envia pré-venda diretamente a expedição.

Sep. Ped. Fechados - '1 – Envia para separação nos depósitos': Envia pré-venda gerada a partir do controle de entregas (7516) para separação no depósito anterior a expedição.

- '2 – Separa fisicamente/envia à Expedição': Envia pré-venda gerada a partir do controle de entregas
(7516) diretamente a expedição.

Confer. Depósito – Forma de separação e conferência dos itens vendidos no controle de depósitos:

- '0 Separação Simples': Não há conferência dos itens, apenas a informação de que a pré-venda está 'Em separação' ou 'Separado'.
- '1 Conferência Item a Item': Conferência item a item visualizando a quantidade original da prévenda.
- '2 Conferência Item a Item (cega)': Conferência item a item de maneira "cega", ou seja, não há a visualização da quantidade original da pré-venda.
- '3 Montagem de itens': Uma conferência já iniciada que por algum motivo seja interrompida, é possível continuar a partir do ponto de interrupção, nessa situação é possível visualizar a quantidade original da pré-venda.
- '4 Montagem de itens (cega)': Uma conferência já iniciada que por algum motivo seja interrompida, é possível continuar a partir do ponto de interrupção, nessa situação não é possível visualizar a quantidade original da pré-venda, a conferência é feita de maneira "cega".




Confer. Expedição - Forma de conferência dos itens vendidos no controle de expedição:

- '0 Separação Simples': Não há conferência dos itens, apenas a informação de que a venda está disponível para ser 'Entregue' após o faturamento.
- '1 Conferência Item a Item': Após o faturamento o pedido é liberado para a conferência item a item de maneira que possa visualizar a quantidade original da pré-venda.
- '2 Conferência item a item (cega)': Após o faturamento o pedido é liberado para a conferência item a item de maneira "cega", ou seja, não é possível visualizar a quantidade original da pré-venda.

1119 - Configurações do Terminal

O terminal também deve ser configurado com suas funções no Módulo de Controle de Depósitos e Expedições, essa configuração pode ser feita através da opção 1119 ou através da opção 11PT, que está disponível através do botão 'Parâmetros de Terminais' da opção 1111.

As opções 1119 e 11PT possuem uma aba chamada 'F. Loja' e nesta aba se encontram os campos:






- **Terminal Comum** Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal comum. Sua função no Módulo de Controle de Depósitos e Expedições pode ser de terminal para venda ou qualquer outro que possa gerar boletos e efetuar cadastros.
- **Terminal Depósito** Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de depósito. Sua função se torna quase que exclusiva para gerenciar o depósito, e ao reiniciar o sistema, a opção RIBO será aberta.
- **Terminal Expedição** Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de expedição. Sua função se torna quase que exclusiva para gerenciar a expedição e entrega de produtos, e ao reiniciar o sistema, a opção RIBO será aberta.
- **Terminal Caixa** Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de caixa. Sua função nesse módulo será a de faturamento dos pedidos separados pelo depósito e, conseqüentemente, liberação dos mesmos para a expedição.
 - Forma A opção forma pode ser marcada com dois valores:
- '0 Não permite alteração pelo vendedor' Com esta forma selecionada, ao efetuar uma venda, o boleto será endereçado diretamente para a expedição configurada no campo Expedição desta opção;
- '1 Permite alteração de expedição' Com esta forma selecionada, ao efetuar uma venda, o vendedor terá que escolher para qual expedição o boleto será endereçado;
- **Expedição** se o campo 'Terminal Comum' estiver marcado, deve-se colocar o código da expedição (previamente definida na opção 1144) para qual serão endereçados os boletos gerados neste terminal. Se o campo 'Terminal Expedição' estiver marcado, deve-se colocar o código de qual expedição (previamente definida na opção 1144) este terminal vai ser.
- **Depósito** Se o campo 'Terminal Depósito' estiver marcado, deve-se colocar o código de qual depósito (previamente definido na opção 1143) este terminal vai ser.



- Depósito/expedição não imprime boletos automáticos? - Com esse campo marcado os boletos lançados não são impressos automaticamente pelo RIBO assim que são lançados pela 7512, a impressão somente será feita se for clicado no botão de imprimir.

7512 – Efetuando a Venda


A geração do boleto deve ser feita através da opção 7512. Se a opção escolhida no final do cadastro for 'Orçamento', o boleto não será endereçado para nenhum depósito ou expedição. Se a opção escolhida for 'Pré-Venda', a 7512 gerará um pedido e este será exibido na coluna 'Boletos' do programa RIBO para os depósitos e expedições definidos previamente.





7513 - Liberação pelo Caixa

A liberação do caixa deve ser feita através da opção de 'Vendas' da opção 7511. Nesta opção, identificada por 75NV, basta faturar a venda já cadastrada previamente pelo vendedor, e após sua confirmação, será indicado na expedição que os boletos já foram liberados pelo caixa.






Terminal de Depósito

Após o terminal ser configurado como 'Depósito' o sistema irá abrir automaticamente logo após o login a opção 'RIBO', que é o Gerenciador de Depósitos/Expedições. E no menu do sistema será habilitado o botão que abre esta opção.




A opção 'RIBO' abre com o botão 'Atualizar' selecionado e, caso o terminal tenha sido configurado para imprimir automaticamente na '1119/11PT', imprime os boletos que foram direcionados para aquele depósito, somente com os produtos direcionados para o mesmo. Os que não foram impressos ainda e a cada novo boleto cadastrado na venda, esta opção irá imprimir o boleto de forma automática.






O Botão 'Em Separ' indica que o pedido já está em processo de separação, descrito em 'Observações'.

O Botão 'Separado' indica que o pedido já foi separado enviando-o a expedição, dependendo da configuração (1111) o mesmo estará descrito como 'Separar' para que seja realizada a conferência item a item como descrito nos tópicos acima.





O botão 'Editar Orçamento' ao lado da numeração do boleto abre a tela 'PEOC'.



Em modo 'Depósito' o único campo aberto para alteração é o campo 'Falta de produtos', que deve ser marcado quando o produto está em falta no depósito configurado no terminal, ao marcar este campo os outros depósitos podem visualizar a falta do produto no depósito indicado. Os demais campos da tela são apenas para consulta.

Na lista de produtos há um botão na extrema esquerda da tela com um ícone em formato de 'i', este botão abre uma janela com algumas informações do produto, como Pendências de Compras, Estoque Mínimo, Estoque Máximo e Unidades por Embalagem.




Terminal de Expedição

Após o terminal ser configurado como 'Expedição' o sistema irá abrir automaticamente logo após o login a opção RIBO, que é o Gerenciador de Depósitos/Expedições. E no menu do sistema será habilitado o botão que abre esta opção.




A opção 'RIBO' abre com o botão 'Atualizar' selecionado e, caso o terminal tenha sido configurado para imprimir automaticamente na '1119/11PT', imprime os boletos que foram já foram separados e direcionados a expedição.






O Botão 'Entregue' habilitado indica que o pedido já foi faturado pelo caixa e está disponível para entrega, dependendo da configuração (1111) o mesmo estará descrito como 'Entregar' para que seja realizada a conferência item a item como descrito nos tópicos acima.




Em modo 'Expedição' em 'Editar Orçamento' os únicos campos abertos para alteração são os campos 'Expedição' e 'Guichê', que ao ser alterado redireciona da expedição configurada no terminal para qualquer outra expedição cadastrada no sistema.



Rua Marechal Deodoro, 2616 - Centro - São Carlos - SP - (16)3413-6730



7573 - Listagem de Movimentações



A listagem com as movimentações feitas pelo módulo de controle de depósitos e expedições pode ser gerada pela opção 7573, podendo ser filtrada por número do boleto ou data da venda.

As informações da listagem são separadas em informações básicas, de venda, do caixa, do depósito e da expedição, mostrando detalhes e a hora da passagem em cada uma das etapas do processo de venda. Na parte inferior da listagem há totalizadores e indicadores de tempo médio entre as etapas do processo.