


Documentation APP APP Audits

- → Lancer un audit
- → Consulter / télécharger un rapport d'audit

Généralités




OBJET MÉTIER AUDITS TYPE Administrateur technique et métier de l'organisation. **D'UTILISATEUR FONCTIONS** 1. Lancer un audit d'existence ou d'intégrité 2. Lancer un audit de cohérence 3. Consulter et télécharger le résultat d'un audit **DÉPENDANCES** APP Paramètre externe et Groupe de profils : - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs. - L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profil donnant accès à un profil de droits pour l'APP « Audit » **AUTRES** La solution logicielle VITAM offre des fonctionnalités d'audit permettant de vérifier la disponibilité des **INFORMATIONS** archives, ainsi que le maintien de leur intégrité. Un audit peut être réalisé sur tout un tenant, sur un service producteur ou sur un périmètre, à l'exception **BONNES** d'un audit correctif qui se fait à partir de l'identifiant **PRATIQUES** d'un audit de cohérence.

critiques).



Il est recommandé de réaliser des audits sur de petits périmètres (moins de 100 00 éléments) et par échantillonnage (sur un service producteur spécifique pour les audits d'existence et d'intégrité ou sur une position d'arbre contenant les archives les plus


Ergonomie générale



Affiche 20 lignes par défaut Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100 Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche Ouvert sur clic Redimensionne l'écran adapté 16/9éme



Ecran principal



ACTION PRINCIPALE

AUTRES ACTIONS

STATUTS DES AUDITS

COLONNES

Lancer un audit : lance l'assistant de paramétrage d'un nouvel audit en deux étapes.

Audit en succès

Audit avec avertissement

Audit en erreur

1. Statut

2. Identifiant

. Catégorie d'audit

Date de création


5. Statut

6. Message



Lancement d'un audit d'existence ou d'intégrité

Cette unique étape permet de choisir le type d'audit et son périmètre d'action




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit d'existence permet de vérifier la présence effective des objets techniques dans VITAM.
		L'audit d'intégrité permet de vérifier l'existence des objets techniques que ces objets sont intègres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés au sein de VITAM. Par défaut : Intégrité
• Tous les services producteurs	ON / OFF	Permet de lancer l'audit sur un ou plusieurs services producteurs Par défaut à « ON »
Sélectionnez le service producteur	Liste des services producteurs disponibles	Si le bouton « Tous les services producteurs » est à OFF, choisir le service producteur sur lequel s'exécutera l'audit
Confirmer		Bouton d'action pour lancer l'audit



Lancement d'un audit de cohérence

1 2





CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit de cohérence permet de vérifier la conformité globale du système. Il croise les empreintes des unités archivistiques, des groupes d'objets techniques et des fichiers, ainsi que de leurs journaux en base de données et sur les offres de stockage avec celle du journal sécurisé. Il permet de démontrer que le périmètre audité n'a pas été altéré sur l'ensemble des offres et pour tous les objets métier considérés (journaux).
Tous les nœuds de rattachement	ON / OFF	Permet de lancer l'audit sur un ou plusieurs niveaux de positionnement Par défaut : « ON »
Confirmer ou Suivant	Bouton d'action	Le bouton d'action varie en fonction de la sélection précédente : • CONFIRMER si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à ON. Il permet de lancer l'audit. • SUIVANT si le bouton « Tous les

nœuds de rattachement » est à OFF. Il permet d'aller à l'étape de sélection du périmètre de l'audit.

Lancement d'un audit de cohérence



La seconde étape permet de choisir si nécessaire le périmètre de l'audit sur un ou plusieurs niveau(x) de positionnement




СНАМРЅ	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Arborescence	Liste des niveaux de positionnement	Si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à « OFF », vous devez sélectionner de 1 à n niveaux de positionnement dans l'arborescence
Confirmer	Bouton d'action	Le bouton d'action permet de lancer l"audit.



Lancement d'un audit correctif

Cette unique étape permet de choisir le type d'audit et l'identifiant de l'audit de cohérence associé




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit correctif consiste en des actions d'évaluation, de vérification de l'existence et de l'intégrité. Suite à cette analyse, une action corrective est lancée afin de rétablir l'accessibilité des objets absents ou corrompus.
	ldentifiant audit de cohérence	Alphanumérique (obligatoire)	Ajouter l'identifiant de l'audit de cohérence
•	Confirmer	Bouton d'action	Le bouton d'action permet de lancer l'audit.



Bandeau de droite

INFORMATIONS

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et télécharger un résultat d'audit



	CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Téléchargement	Bouton d'action permettant de télécharger l'audit au format JSON
•	Catégorie d'opération	Existence, Intégrité, Cohérence ou Correction
•	Identifiants des agents externes	Informations
	Contrat associé	Contrat d'accès associé
	Identifiant de l'application	Informations
•	Numéro de transaction	Informations
•	Date d'affectation	Informations
	Affectation	Informations
•	ldentification de l'opération	Guid de l'opération d'audit
	Identification de l'objet	Guid de l'audit effectué
	Rapport	Résultat final de l'audit effectué
•	Informations complémentaires sur l'opération	-
•	Message	Résultat final de l'audit effectué

