

DHCPv6 – Cisco IOS parancsok

SLAAC:

R1(config)# ipv6 unicast-routing (IPv6 forgalomirányítás engedélyezése)

R1(config)# in gig0/0 (IPv6-cím beállítása interfészen)

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:abcd:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

Állapotmentes DHCP:

R1(config)# ipv6 unicast-routing (IPv6 forgalomirányítás engedélyezése)

R1(config)# ipv6 dhcp pool LAN-1 (belépés DHCP konfigurációs módba)

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5 (DNS-szerver)

R1(config)# in gig0/0

R1(config-if)# ipv6 dhcp server LAN-1 (DHCP tartomány hozzárendelése interfészhez)

R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag (O jelzőbit 1-re állítása)

Állapottartó DHCP:

R1(config)# ipv6 unicast-routing (IPv6 forgalomirányítás engedélyezése)

R1(config)# ipv6 dhcp pool LAN-2 (belépés DHCP konfigurációs módba)

R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:abcd:2::/64 (IPv6 hálózati előtag)

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5 (DNS-szerver)

R1(config)# in gig0/0

R1(config-if)# ipv6 dhcp server LAN-2 (DHCP tartomány hozzárendelése interfészhez)

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag (M jelzőbit 1-re állítása)

Kliens (PC) beállítása (mindhárom esetben):

The screenshot shows the 'Desktop' tab of a Cisco Packet Tracer configuration window for 'FastEthernet0'. It displays two configuration sections: 'IP Configuration' and 'IPv6 Configuration'. In the 'IP Configuration' section, the 'DHCP' radio button is selected. In the 'IPv6 Configuration' section, the 'Static' radio button is selected, and the 'Link Local Address' field is populated with 'FE80::20D:BDFE:FE8B:155'.

IPv6-cím beállítása switch-en:

SW1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default (IPv6 template engedélyezése)

DHCPv6 – Cisco IOS parancsok

```
SW1(config)#do w
SW1(config)#do reload
...
SW1(config)#in vlan 1
SW1(config-if)#no sh
SW1(config-if)#ipv6 add 2001:db8:0:101::2/64
SW1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:0:101::1 (alapértelmezett útvonal)
```