Documentation installation & configuration FileZilla Server et machine.

Cette documentation décrit comment installer et configurer FileZilla Server et la machine hébergeant le serveur FTP.

AUTEUR	Pommet-Gravier Quentin
FONCTION	Etudiant au CCI de Vaucluse
PROJET	Installation et configuration FileZilla Server et machine.
DATE	06/10/2025
VERSION	**1.0**

© 2026 – POMMET-GRAVIER Quentin. qpommetgravier@campus-cci84.fr

Sommaire

Étape 1. Préparation et téléchargement 3

1.1 Prérequis 3

1.2 Téléchargement de FileZilla Server 3

Étape 2. Installation de FileZilla Server 4

2.1 Lancement de l'installateur 4

2.2 Acceptation de la licence 4

2.3 Choix des composants 4

2.4 Dossier d'installation 5

2.5 Paramètres du service 5

2.6 Port et mot de passe d'administration 6

2.7 Finalisation de l'installation 6

Étape 3. Premier lancement et vérification 7

3.1 Connexion à l'interface d'administration 7

3.2 Vérification du fonctionnement 8

3.3 Autorisation dans le pare-feu Windows 8

Étape 1. Préparation et téléchargement

Cette première étape rassemble les points à vérifier sur la machine avant l'installation, puis explique comment récupérer l'installateur de FileZilla Server.

1.1 Prérequis


Avant de commencer, vérifier que la machine qui hébergera le serveur FTP respecte les éléments suivants :

- **Système** : Windows 10/11 ou Windows Server en 64 bits, à jour.
- **Droits** : un compte disposant des droits administrateur (nécessaire pour installer le service Windows).
- **Réseau** : une adresse IP fixe est recommandée pour la machine ; le port `21` (FTP) devra être autorisé dans le pare-feu.
- **Connexion Internet** pour télécharger l'installateur.
- **Stockage** : prévoir à l'avance le dossier qui sera partagé en FTP (par exemple `D:\FTP`).

1.2 Téléchargement de FileZilla Server

L'installateur doit être récupéré uniquement sur le site officiel du projet : filezilla-project.org.

- Ouvrir la page de téléchargement et choisir **FileZilla Server** (et non FileZilla Client, qui est le logiciel utilisé pour se connecter à un serveur).
- Télécharger la version pour Windows 64 bits ; le fichier se nomme `FileZilla_Server_<version>_win64-setup.exe`.
- Enregistrer le fichier dans le dossier *Téléchargements* de la machine.



Remarque : Ne pas télécharger l'installateur depuis un site tiers : il pourrait contenir des logiciels indésirables.

↑ Retour au sommaire

Étape 2. Installation de FileZilla Server


Cette étape décrit pas à pas l'assistant d'installation de FileZilla Server. Dans la plupart des écrans, les valeurs par défaut conviennent.

2.1 Lancement de l'installateur

Exécuter le fichier téléchargé en double-cliquant dessus. Si Windows affiche la fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur, cliquer sur **Oui** pour autoriser l'installation.

2.2 Acceptation de la licence


Lire les termes de la licence, puis cliquer sur **I Agree** pour continuer.



2.3 Choix des composants

Sélectionner les composants à installer :

- **Server** : le service FileZilla Server, qui fait tourner le serveur FTP.
- **Administration interface** : l'interface graphique permettant de gérer le serveur (utilisateurs, droits, paramètres). Conserver le choix par défaut (**Full**), puis cliquer sur **Next**.




2.4 Dossier d'installation

Conserver le dossier proposé par défaut, `C:\Program Files\FileZilla Server`, sauf contrainte particulière, puis cliquer sur **Next**.

2.5 Paramètres du service

Cet écran définit le mode de démarrage du serveur FTP. Il est recommandé de l'installer en tant que **service Windows démarrant avec le système** : le serveur FTP sera alors disponible dès le démarrage de la machine, sans connexion d'un utilisateur, ici, on peut laisser les options par défaut sauf si besoin de changer.


- Option recommandée : service démarré avec Windows.
- Alternative : service démarré manuellement (à lancer depuis `services.msc`).



2.6 Port et mot de passe d'administration

L'interface d'administration communique avec le service FileZilla Server via un port dédié, protégé par un mot de passe.


- **Port** : laisser la valeur par défaut 14148.
- **Mot de passe** : saisir un mot de passe robuste, puis le confirmer.



> **Remarque :** Ce mot de passe sert uniquement à administrer le serveur. Il est distinct des comptes des utilisateurs FTP, qui seront créés ultérieurement. Le conserver dans un gestionnaire de mots de passe.

2.7 Finalisation de l'installation

Choisir le mode de démarrage de l'interface d'administration (le démarrage manuel convient), puis cliquer sur **Install**. Une fois la copie des fichiers terminée, cliquer sur **Close** pour fermer l'assistant.



↑ Retour au sommaire

Étape 3. Premier lancement et vérification


Cette dernière étape permet de se connecter à l'interface d'administration et de vérifier que le serveur fonctionne correctement.

3.1 Connexion à l'interface d'administration

Au premier lancement, l'interface d'administration demande les informations de connexion au serveur :

- **Host** : `127.0.0.1` (serveur installé sur la même machine).
- **Port** : `14148`.
- **Password** : le mot de passe défini lors de l'installation.


Cliquer sur "**OK**" afin de démarrer le serveur et s'y connecter.



3.2 Vérification du fonctionnement


Une fois connecté, l'interface affiche les journaux du serveur ; la première ligne indique généralement une connexion réussie. Contrôler également l'état du service Windows :

- Faire WIN+R et taper `services.msc` puis ENTREE.
- Repérer le service **FileZilla Server** et vérifier que son état est *En cours d'exécution*.



3.3 Autorisation dans le pare-feu Windows

Pour que les clients puissent atteindre le serveur, le port **21** doit être autorisé dans le pare-feu Windows (réseaux privés et, si nécessaire, publics).
Pour y accéder il faut faire **WIN+R** puis taper **wf.msc** ; il faut ensuite créer une règle pour le port **21** en TCP en entrant puis 2 règles pour le port **21** une en **TCP** et une en **UDP** en sortant.



> **Remarque :** À l'issue de cette étape, FileZilla Server est installé et joignable en administration. La configuration réseau, la création des utilisateurs et la sécurisation TLS font l'objet de la suite de la documentation.

↑ Retour au sommaire