
01 / 05

오렌지엑스 API 연결 가이드(앱용)

이 앱의 따라가기·주문에 쓰는 거래 전용 API 키를 만들어 키 화면에 연결합니다. ④ 서버 자동도 이 키를 그대로 씁니다 — 키를 따로 만들지 않습니다.

1. **구글 OTP 먼저** — API 키를 만들려면 구글 OTP(Google Authenticator)를 먼저 등록해야 합니다. 등록 전에는 'Please set up your Google Authenticator' 알림이 뜹니다 — 오렌지엑스 보안(Security) 설정에서 먼저 켭니다.



02 / 05


새 키 추가

1. **새 키 추가** — PC 웹 또는 모바일 웹에서 오렌지엑스에 로그인해 orangex.com/user-center/api(API 관리)를 열고 'Add a New Key'를 누릅니다. 이름(Name for the API Key)은 알아보기 쉽게 적습니다. 한 계정에 키는 최대 8개까지 만들 수 있습니다.

03 / 05


권한·IP 고르기

Account는 Read, Trade는 Read and Write, Wallet은 Read, IP Whitelist는 'No IP restriction.'을 고릅니다(사진의 빨간 표시). Wallet이나 Account를 Read and Write로 고른 키는 이 앱도 서버도 받지 않습니다(출금·계정 쓰기 권한 없음).



모바일 웹

휴대폰 브라우저에서도 같은 창이 열립니다 — 같은 칸을 고릅니다.



앱 키 화면에 붙여넣기

1. **키 두 개 복사** — Confirm을 누른 뒤 만든 API 키와 비밀 키(Secret)를 바로 복사합니다. 비밀 키는 다시 볼 수 없을 수 있습니다.
2. **앱 키 화면에 붙여넣기** — 이 앱의 키 화면(오렌지엑스 연결)에 두 키를 붙여 넣고 '연결하기'를 누릅니다. 비밀 키는 이 휴대폰에만 암호화해 보관합니다.
3. **(원하면) ④ 서버 자동 켜기** — 화면이 꺼져도 따라가게 하려면 따라가기 화면에서 '④ 서버 자동(화면 꺼져도)'을 고르고 동의합니다. 연결해 둔 이 키를 서버에 암호화해 맡기며, 키를 다시 넣지 않습니다.

※ 'No IP restriction.'(IP 제한 없음) 키라 키가 새면 어디서나 쓰일 수 있습니다 — 키를 남에게 보이지 말고, 의심되면 오렌지엑스 API 관리에서 바로 삭제하세요.

※ 서버 자동은 이 서버와 운영 PC가 켜져 있을 때 동작합니다.

※ 키를 지우려면 이 앱 키 화면의 '연결 해제'와 함께 오렌지엑스 API 관리에서도 삭제하세요.