

BTS SIO 1 Windows Server 2016/19 : Présentation et Installation M. KARROUM

Les éditions de Windows Server 2016

Windows Server 2016 est disponible dans les éditions Standard, Datacenter et Essentials. **Windows Server 2016 Datacenter** permet aux utilisateurs d'exécuter un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation et de conteneurs Hyper-V.

Le tableau suivant résume brièvement les principales différences entre les éditions Standard et Datacenter :

FONCTIONNALITÉ	DATACENTER	STANDARD
Fonctionnalité Core de Windows Server	Oui	Oui
OSEs / conteneurs Hyper-V	illimité	2
Conteneurs Windows Server	illimité	illimité
Service Host Guardian	Oui	Oui
Option d'installation Nano serveur	Oui	Oui

FONCTIONNALITÉ	DATACENTER	STANDARD
Fonctionnalités de stockage, y compris les espaces de stockage direct et stockage Replica	Oui	non
Machines virtuelles Blindé (Shielded)	Oui	non
Software Defined Networking Infrastructure (Network Controller, Software Load Balancer, and Multi-tenant Gateway)	Oui	non

Des comparatifs sont détaillés à cette adresse : <https://www.microsoft.com/fr-fr/cloud-platform/windows-server-comparison>

Pour plus d'informations, [vous pouvez jeter un œil à la page des prix](#) ou à [la page de comparaison des versions de Windows Server](#).

Options d'installation

Les deux éditions Standard et Datacenter offrent trois options d'installation :

- **Serveur Core** : réduit l'espace nécessaire sur le disque, la surface d'attaque potentielle, et en particulier les ressources système nécessaires (on le voit d'ailleurs dans les prérequis d'installation). Néanmoins, vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités que sur les autres options d'installation.
- **Serveur avec Expérience utilisateur** : installe l'interface utilisateur standard et tous les outils de gestion. Il est alors possible d'installer des rôles et fonctionnalités du serveur via le Gestionnaire de serveur ou par d'autres méthodes (notamment Powershell).
- **Nano Serveur** : est un système d'exploitation administrable à distance et optimisé pour les clouds privés et datacenter. Il est similaire à Windows Server en mode Server Core, mais avec encore moins de fonctionnalité, il n'y a par exemple, pas la possibilité d'ouverture de session locale, et prend pas en charge seulement les applications, outils ou agents 64 bits. Il prend beaucoup moins d'espace disque, permet une mise en place beaucoup plus rapide, et nécessite beaucoup moins de mises à jour et redémarrage que les autres options.

Prérequis matériels minimum

Les prérequis matériels suivant sont applicables pour toutes les options d'installations (Server Core, serveur avec interface graphique, et Nano Server) et les deux éditions Standard et Datacenter. Cependant, il faut bien entendu prendre en compte, le où les rôles que vous installerez sur le serveur.

Processeur

- Processeur 1.4 GHz 64-bit
- Compatible 64 bits
- Supports NX et DEP
- Supports CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, et PrefetchW
- Supports Second Level Address Translation (EPT ou NPT)

Mémoire vive

- 512 Mo (2 Go pour un serveur avec l'option « Desktop Experience »)
- De type ECC (Error Correcting Code) ou une technologie similaire

Espace disque

- 32Go minium

Réseau

- Carte Ethernet Gigabit ou supérieur.
- Conforme aux spécifications de l'architecture PCI Express
- Prise en charge Pre-boot Execution Environment (PXE).

Installation


Une fois que vous avez **téléchargé Windows Server 2016**, vous pouvez lancer l'installation, vous pouvez créer une nouvelle machine virtuelle à partir du fichier ISO.

Le premier écran concerne le choix de la langue. Les paramètres et préférences sont détectés automatiquement.




Vous pouvez maintenant passer à l'installation en cliquant simplement sur « **Installer maintenant** ».

Noter également qu'en cliquant sur « **Réparer l'ordinateur** » vous aurez la possibilité d'utiliser les utilitaires de dépannage.




En fonction de la version de Windows Server 2016 que vous utiliserez, vous aurez accès à plusieurs versions. Sélectionnez la version que vous souhaitez (Datacenter par exemple avec expérience utilisateur), puis cliquez sur « **Suivant** » .

Attention : Datacenter par exemple avec expérience Bureau pour Windows 2019 Datacenter.




Optez pour Datacenter (Expérience utilisateur)


Acceptez les termes du contrat de licence après en avoir pris connaissance, puis cliquez sur « **Suivant** ».



Sélectionnez le type d'installation : *Mise à niveau / Upgrade* ou *Installation from scratch*. Dans le cas présent, nous optons pour une installation sur un disque vierge, nous sélectionnerons donc « **Personnalisé : installer uniquement Windows** ».



Sélectionner le lecteur où vous souhaitez effectuer l'installation. Si besoin, vous pouvez créer une ou plusieurs partitions directement depuis cette interface. Cliquez sur « **Suivant** » pour lancer l'installation.



L'installation prendra quelques minutes, en fonction de la puissance de votre serveur.



La première chose à faire une fois le serveur installé sera de définir un mot de passe pour le compte Administrateur local.

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Entrez de nouveau le mot de passe



Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Windows Server 2016. Procéder au déverrouillage de la session en appuyant sur **Ctrl + Alt + Suppr (virtuel)**, puis entrer le mot de passe Administrateur défini.



Le tableau de bord du serveur s'affiche, ce qui permettra d'installer des rôles et des fonctionnalités. On peut éventuellement changer le nom du serveur, configurer l'adresse IP, autoriser l'accès à distance, etc.



L'installation est terminée !