

Docker Cheatsheet

0. Previous Game

Intalación

Permisos para crear una imagen

Al crear una imagen con **docker build** puede que salte el siguiente error

```
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at
unix:///var/run/docker.sock
```

Para resolverlo, debes agregar al usaurio al grupo de DOCKER:

```
sudo usermod -a -G docker $USER
```

Corroboras con `grep docker /etc/group` para ver a tu usuario agregado al grupo.
Finaliza con

```
systemctl reboot
```

para aplicar los cambios.

1. Dockerfile Commands

Comando	Descripción
FROM	Define la imagen base. Ej: FROM ubuntu:22.04
RUN	Ejecuta comandos durante el build. Ej: RUN apt update && apt install -y xclip
COPY	Copia archivos del host al contenedor. Ej: COPY . /app
ADD	Similar a COPY pero permite URLs y extracción automática.
WORKDIR	Define directorio de trabajo. Ej: WORKDIR /app
CMD	Comando por defecto al iniciar el contenedor.
ENTRYPOINT	Ejecutable principal del contenedor.
ENV	Variables de entorno. Ej: ENV PORT=8080
EXPOSE	Documenta puerto usado. Ej: EXPOSE 8000
USER	Cambia el usuario activo.
VOLUME	Define punto de montaje.
ARG	Variable solo para build.

2. Comandos de Terminal

Imágenes

docker build -t nombre .	Construye una imagen
docker images	Lista imágenes locales
docker rmi imagen	Elimina imagen
docker pull imagen	Descarga imagen

Contenedores

<code>docker run imagen</code>	Ejecuta contenedor
<code>docker run -it imagen bash</code>	Contenedor interactivo
<code>docker ps</code>	Lista contenedores activos
<code>docker ps -a</code>	Lista todos los contenedores
<code>docker stop id</code>	Detiene contenedor
<code>docker start id</code>	Inicia contenedor
<code>docker restart id</code>	Reinicia contenedor
<code>docker rm id</code>	Elimina contenedor
<code>docker logs id</code>	Muestra logs
<code>docker exec -it id bash</code>	Entra al contenedor
<code>docker inspect id</code>	Información detallada

Servicio Docker

<code>sudo systemctl start docker</code>	Inicia servicio
<code>sudo systemctl stop docker</code>	Detiene servicio
<code>sudo systemctl restart docker</code>	Reinicia servicio
<code>sudo systemctl status docker</code>	Estado del servicio
<code>sudo systemctl enable docker</code>	Activa autoarranque
<code>sudo systemctl disable docker</code>	Desactiva autoarranque

3. Limpieza

<code>docker system prune</code>	Limpia recursos no usados
<code>docker container prune</code>	Borra contenedores detenidos
<code>docker image prune</code>	Borra imágenes sin uso
<code>docker volume prune</code>	Borra volúmenes sin uso