

Locust - Instalación y Configuración

Locust: concepto, aplicación en Quality Engineering, primeros pasos y referencia oficial.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

<https://locust.io/>

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Crie locust-lab e entre nela.
2. Siga este paso específico de la herramienta: Crie .venv e ative.
3. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `python -m pip install locust`.
4. Siga este paso específico de la herramienta: Valide `locust --version`.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Crie `locustfile.py` com uma `HttpUser` e task simples para uma URL de teste.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `locust`.
7. Siga este paso específico de la herramienta: Abra `http://localhost:8089` e inicie uma carga pequena em ambiente autorizado.

Comandos y validaciones

```
python -m pip install locust
```

```
locust --version
```

```
locust
```

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

locust não reconhecido: confirme .venv ativo.

Porta 8089 ocupada: encerre o processo ou use opção de porta.

Falhas HTTP no teste: valide alvo/rede antes de culpar a instalação.

Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.