


Packet Tracer: configuration de la NAT statique

Topologie



Objectifs

Partie 1 : tentative d'accès sans la NAT

Partie 2 : configuration de la NAT statique

Partie 3 : tentative d'accès avec la NAT

Scénario

Dans les réseaux configurés IPv4, les clients et les serveurs utilisent l'adressage privé. Avant que les paquets avec l'adressage privé puissent traverser Internet, ils doivent être traduits en adressage public. En général, une adresse IP statique publique et privée est attribuée aux serveurs qui sont accessibles depuis l'extérieur de l'entreprise. Dans cet exercice, vous allez configurer la NAT statique pour que les périphériques externes puissent accéder au serveur interne sur son adresse publique.

Partie 1: Test d'accès sans la NAT

Étape 1 : Essayez de vous connecter à Server1 en mode Simulation.

- a. Sur PC1 ou L1, essayez de vous connecter à la page Web de Server1 depuis l'adresse 172.16.16.1.
 Utilisez le navigateur Web pour explorer Server1 depuis l'adresse 172.16.16.1. Les tentatives doivent échouer.
- b. Sur PC1, envoyez une requête ping à l'interface S0/0/0 de R1. La requête ping doit réussir.

Étape 2 : Affichez la table de routage de R1 et la configuration en cours.

- a. Affichez la configuration en cours de R1. Notez qu'aucune commande ne fait référence à la NAT.
- b. Vérifiez que la table de routage ne contient pas d'entrées désignant les adresses IP utilisées par PC1 et
 L1.
- c. Vérifiez que la NAT n'est pas utilisée par R1.
 - R1# show ip nat translations

Partie 2: Configuration de la NAT statique

Étape 1 : Configurez les instructions de la NAT statique.

Consultez la topologie. Créez une traduction NAT statique pour mapper l'adresse locale interne de **Server1** à son adresse externe.

Étape 2 : Configurez les interfaces.

Configurez les interfaces internes et externes.

Partie 3: Test d'accès avec la NAT

Étape 1 : Vérifiez la connectivité avec la page Web de Server1.

- a. Ouvrez l'invite de commande sur PC1 ou L1, et essayez d'envoyer une requête ping à l'adresse publique de Server1. Les requêtes ping doivent aboutir.
- b. Vérifiez que PC1 et L1 peuvent désormais accéder à la page Web de Server1.

Étape 2: Affichez les traductions NAT.

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier la configuration de la NAT statique.

```
show running-config
show ip nat translations
show ip nat statistics
```