

диспетчер подключений ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ТЕРМИДЕСК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(установка универсального программного клиента) 23811505.6200.001.И3.01-4

Листов 12

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 Область применения	4
1.2 Описание возможностей	4
1.3 Уровень подготовки пользователя	4
2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2.1 Аппаратные и программные требования	5
3 ПОЛУЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КЛИЕНТА	6
3.1 Универсальный программный клиент для ОС Microsoft Windows	6
3.2 Универсальный программный клиент для ОС Astra Linux	8
4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	11
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ	

Сокращение Пояснение

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство

ОС Операционная система

ПО Программное обеспечение

ЦП Центральный процессор

AD Active Directory

CLI Command Line Interface

HTML5 Hypertext Markup Language, version 5

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

RDP Remote Desktop Protocol

SPICE Simple Protocol for Independent Computing Environments

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Resource Locator

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ представляет собой руководство по установке универсального программного клиента для подключения к виртуализированному рабочему месту, развернутому при помощи программы для ЭВМ «Диспетчер виртуальных рабочих мест Термидеск» (далее - Термидеск).

Руководство пользователя разработано в соответствии с РД.50-34.698-90.

Владельцем интеллектуальных прав собственности на программное обеспечение (ПО) Термидеск является общество с ограниченной ответственностью «УВЕОН — ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», оставляющее за собой право вносить изменения в данное ПО для улучшения его характеристик.

1.1 Область применения

Термидеск предназначен для доставки рабочих мест пользователям, функционирующих в виртуализированном окружении, посредством различных протоколов доставки.

1.2 Описание возможностей

Универсальный программный клиент поддерживает следующие протоколы доставки:

- SPICE;
- RDP.

Подключение по протоколу HTML5 используется без обязательной установки универсального программного клиента.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Использование универсального программного клиента осуществляется субъектом с ролью «Пользователь».

Пользователь должен иметь опыт работы с ОС GNU/Linux или Microsoft Windows и уверенно осуществлять базовые операции в них.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Аппаратные и программные требования

Для работы универсального программного клиента пользовательская рабочая станция должна отвечать следующим требованиям:

- ЦП архитектуры Intel х86 с разрядностью 64 бит;
- ОЗУ не менее 1 ГБ;
- Не менее 200 МБ свободного дискового пространства;
- Сетевое соединение на скорости не менее 10 Мбит/с;
- OC Microsoft Windows 7 х86-64 или старше;
- OC Astra Linux CE 2.12 x86-64 или старше;
- Веб-браузер с поддержкой спецификации W3C HTML5.

3 ПОЛУЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КЛИЕНТА

Универсальный программный клиент необходим для обработки URI, предоставляемых Термидеск, и содержащим информацию о протоколе доставки и его параметры.

Универсальный программный клиент для ОС Microsoft Windows с разрядностью 64 бита доступен для получения через сеть Интернет с URL адреса: https://termidesk.ru/download/termidesk_client_win_x64.exe.

Универсальный программный клиент для ОС Astra Linux доступен из репозитория производителя.

Универсальный программный клиент для других ОС распространяется производителем по запросу.

3.1 Универсальный программный клиент для ОС Microsoft Windows

Универсальный программный клиент Термидеск (далее Клиент) для ОС Microsoft Windows распространяется в виде установочного файла с расширением ехе.

Установка на пользовательскую рабочую станцию начинается после запуска полученного установочного файла. Для успешной установки необходимо разрешить внесение изменений на пользовательскую рабочую станцию, рисунок 1.




Рис. 1. Запрос разрешения для установки клиента Термидеск

После предоставления необходимых разрешений программа установки клиента Термидеск предложит путь для развертывания на файловой системе, рисунок 2. Для продолжения установки необходимо нажать на экранную кнопку «Install».




Рис. 2. Процесс установки программного клиента Термидеск

В процессе установки клиента Термидеск установливается необходимое приложение для работы с протоколом SPICE, рисунок 3. По завершению установки необходимо нажать на экранную кнопку «Close».




Рис. 3. Установка дополнительных компонент клиента Термидеск

При запуске клиента Термидеск в автоматическом режиме необходимо сопоставить обработку URI данному приложению и установить обработку по умолчанию при помощи активации опции «Запомнить мой выбор для «daass» ссылок». Далее необходимо нажать на экранную кнопку «Открыть ссылку», рисунок 4.




Рис. 4. Автоматический запуск клиента Термидеск

Клиент Термидеск запустит приложение, использующее выбранный протокол доставки, которое отобразит назначенное пользователю рабочее место, рисунок 5.




Рис. 5. Доставка рабочего места Astra Linux по протоколу SPICE

3.2 Универсальный программный клиент для ОС Astra Linux

Дистрибутив универсального программного клиента Термидеск представлен бинарным файлом пакета ПО в формате DEB и размещен в репозитории производителя.

Для установки агента Термидеск необходимо выполнить следующие действия:

• Открыть программу «Терминал Fly» и получить доступ к интерфейсу CLI;

- Создать файл с параметрами репозитория, в котором расположены установочные пакеты Термидеск, выполнив следующую команду:
 - astra@astra:~\$ sudo sh -c 'echo "deb https://termidesk.ru/repos/astra \$(lsb_release cs) non-free" > /etc/apt/sources.list.d/termidesk.list'
- Импортировать ключ репозитория в ОС Astra Linux Common Edition, выполнив команду:
 - astra@astra:~\$ wget -O https://termidesk.ru/repos/astra/GPG-KEY-PUBLIC | sudo apt-key add -
- Обновить список пакетов, включая расположенные в добавленном репозитории при помощи команды:
 - astra@astra:~\$ sudo apt update
- Осуществить установку агента Термидеск, выполнив команду: astra@astra:~\$ sudo apt -y install python3-termidesk-client

При запуске клиента Термидеск в автоматическом режиме необходимо сопоставить обработку URI данному приложению и установить обработку по умолчанию при помощи активации опции «Запомнить мой выбор для «daass» ссылок». Далее необходимо нажать на экранную кнопку «Открыть ссылку», рисунок 6.




Рис. 6. Автоматический запуск клиента Термидеск

Клиент Термидеск запустит приложение, использующее выбранный протокол доставки, которое отобразит назначенное пользователю рабочее место, рисунок 7.



Рис. 7. Доставка рабочего места Microsoft Windows по протоколу SPICE

4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При сбоях в работе универсальный программный клиент для Термидеск сигнализирует пользователю сообщениями об ошибках, обозначая их кодовой и текстовой информацией.

Для взаимодействия со службой технической поддержки производителя необходимо использовать координаты, указанные на сайте https://termidesk.ru/#support.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для успешного освоения Термидеск рекомендуется использовать настоящее руководство совместно с дополнительной документацией, доступной на сайте производителя https://termidesk.ru/#docs.