









화면 ID	001	기능명	애플리케이션 실행	적용 버전	v 1.0.0						
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM						
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>애플리케이션 로고 출력 • 1초 출력 후, 메인 화면으로 이동</td></tr> <tr> <td>2</td><td>애플리케이션 처음 실행 시, 권한 요청 • 알림 • 위치 • SMS</td></tr> </tbody> </table>	Description		1	애플리케이션 로고 출력 • 1초 출력 후, 메인 화면으로 이동	2	애플리케이션 처음 실행 시, 권한 요청 • 알림 • 위치 • SMS
Description											
1	애플리케이션 로고 출력 • 1초 출력 후, 메인 화면으로 이동										
2	애플리케이션 처음 실행 시, 권한 요청 • 알림 • 위치 • SMS										
											
											

화면 ID	화면	기능명	안전 시스템 실행 및 종료	적용 버전	v 1.0.0
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM
					Description
					1 안전 시스템 실행 • 모든 권한이 허용된 상태에서 안전 시스템 실행 • 권한이 허용되지 않은 경우, 권한 요청 화면으로 이동 • 경보기 버튼 활성화 [1-2] • 시스템 알림 생성 [1-3]
					2 안전 시스템 종료 • 경보기 버튼 비활성화 [1-1] • 시스템 알림 제거
					3 설정 화면으로 이동
					3 알림 클릭 시, 알림 제거 및 안전 시스템 종료
 <p>경보기를 눌러 실행하세요</p> <p>안전 시스템 비활성화 상태</p>			 <p>경보기를 눌러 실행하세요</p> <p>안전 시스템 활성화 상태</p>	 <p>설정 화면으로 이동</p>	

화면 ID	화면	기능명	안전 시스템 작동	적용 버전	v 1.0.0								
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>긴급 상황 시, 핸드폰을 흔들어 안전 시스템을 작동</td></tr> <tr> <td>2</td><td>안전 시스템 작동 <ul style="list-style-type: none"> 경보기 작동 알림 생성 경보음 실행 메시지 전송 활성화 시, 위치 메시지 전송 </td></tr> <tr> <td>3</td><td>알림 클릭 시, 알림 제거 및 경보음 종료</td></tr> </tbody> </table>	Description		1	긴급 상황 시, 핸드폰을 흔들어 안전 시스템을 작동	2	안전 시스템 작동 <ul style="list-style-type: none"> 경보기 작동 알림 생성 경보음 실행 메시지 전송 활성화 시, 위치 메시지 전송 	3	알림 클릭 시, 알림 제거 및 경보음 종료
Description													
1	긴급 상황 시, 핸드폰을 흔들어 안전 시스템을 작동												
2	안전 시스템 작동 <ul style="list-style-type: none"> 경보기 작동 알림 생성 경보음 실행 메시지 전송 활성화 시, 위치 메시지 전송 												
3	알림 클릭 시, 알림 제거 및 경보음 종료												
 <p>경보기를 눌러 실행하세요</p> <p>안전 시스템 미작동 상태</p>					 <p>경보기를 눌러 실행하세요</p> <p>안전 시스템 작동 상태</p>								
					 <p>긴급 경보음 작동 긴급 경보음 작동을 중지하려면 탭하세요.</p> <p>안전 시스템 작동 안전 시스템을 작동 중지하려면 탭하세요.</p> <p>Manage Clear All</p>								

안전 시스템 절차



화면 ID	003	기능명	설정 화면	적용 버전	v 1.0.0
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM
					Description
					1 경보음을 설정
					2 핸드폰 흔들기 설정 • 흔들기 횟수 • 흔들기 세기
					3 메시지 설정 • 메시지 전송 설정 • 메시지 전송 대상
					4 메인 화면으로 이동

9:30

←

1 경보음 설정
긴급 상황 발생 시, 경보음이 울립니다.

2 경보음
경보음을 설정합니다.

3 흔들기 설정
핸드폰을 흔들어 긴급 상황을 알립니다.



흔들기 횟수
핸드폰 흔드는 횟수를 설정합니다.



흔들기 세기
핸드폰 흔드는 세기를 설정합니다.

4 메시지 전송 설정
긴급 상황 발생 시, 대상에게 현재 위치를 전송합니다.

전송 활성화

전송 대상
메시지 전송 대상을 입력하세요.

화면 ID	003	기능명	설정 화면	적용 버전	v 1.0.0
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM
					Description
					1 경보음 설정 클릭 시, 경보음 목록 화면으로 이동
					2 경보음 목록 • 경보음 개수는 5개 • 경보음 선택 시, 경보음 실행 및 설정 변경
					

화면 ID	003	기능명	설정 화면	적용 버전	v 1.0.0
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM
					Description
					<p>흔들기 횟수 설정 클릭 시, 딜og 출력</p> <p>1 흔들기 횟수 설정 딜og [1-1]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 적게 • 보통 • 많이
					<p>흔들기 세기 설정 클릭 시, 딜og 출력</p> <p>2 흔들기 세기 설정 딜og 설정 [2-1]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 약하게 • 보통 • 강하게

화면 ID	003	기능명	설정 화면	적용 버전	v 1.0.0
작성 날짜	YYYY-DD-MM	업데이트 날짜	YYYY-DD-MM	작성자	YYYY-DD-MM
					Description
					1 메시지 전송 활성화를 설정 메세지 전송이 비활성인 경우, 전송 대상 비활성화
					2 메시지 전송 클릭 시, 다이얼로그 출력 [2-1] 핸드폰 번호 형식 확인 후 설정
					3 핸드폰 형식이 아닌 경우, Toast 메시지 출력

경보기 설정
긴급 상황 발생 시, 경보음이 울립니다.

경보음
경보음을 설정합니다.

흔들기 설정
핸드폰을 흔들어 긴급 상황을 알립니다.

흔들기 횟수
핸드폰 흔드는 횟수를 설정합니다.

흔들기 세기
핸드폰 흔드는 세기를 설정합니다.

메시지 전송 설정
긴급 상황 발생 시, 대상에게 현재 위치를 전송합니다.

1 메시지 전송 활성화

2 메시지 전송 대상
메시지 전송 대상을 입력하세요.

9:30

경보기 설정
긴급 상황 발생 시, 경보음이 울립니다.

2-1 을
메시지 전송 대상
핸드폰 번호는 - 빼고 숫자만 입력해주세요.

3 취소 확인

9:30

메시지 전송 설정
긴급 상황 발생 시, 대상에게 현재 위치를 전송합니다.

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
x c v b n m ↻
?123 , . ↻