

Spinnaker SDK & Python 연동

본 튜토리얼은 PySpin 모듈을 사용하기에 PySpin 과 연동이 되는 파이썬 버전을 사용함.



1. Spinnaker SDK Download

- [Spinnaker SDK Download](#) 로그인 후 아래 두가지 파일 다운로드


Sinnaker 4.2 for Window

bit 는 본인 컴퓨터에 맞게 32 or 64 선택하여 설치

- Status: Feature / Description: 64-bit Windows Full
 - .exe 실행 및 설치
 - Application & Development 선택
- Status: Feature / Description: 64-bit Python3.8
 - 압축 풀기

*exe 파일 설치 후 실행 중 Configuration:

아무거나 선택하고 Smart Configuration(현재 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter 선택함)



2. Create New environment & Module, package download

- Create New environment
 - conda create -n (env name) python=3.10
- Necessary module Download
 - pip install matplotlib
 - pip install keyboard
- Necessary Python package 설치
 - conda activate envname
 - cd .whl 파일 존재 경로
 - python -m pip install (파일이름).whl file
 - pip uninstall numpy -y
 - pip install "numpy<2.0"

3. Check PySpin

- write below code sequentially
 - conda activate envname
 - python > import PySpin > system = PySpin.System.GetInstance()

** 최종 가상환경:

```
# packages in environment at C:\Users\WUser\Anaconda3\envs\W-Inat_Project:\n#\n# Name                        Version      Build                Channel\nbz2ip2                        1.0.8        h2bbff1b_6           \nca-certificates              2026.5.14    haa95532_0           \ncffi                          2.0.0        pypi_0               pypi\ncourpy                       1.3.2        pypi_0               pypi\ncycler                       0.12.1       pypi_0               pypi\ndateutil                     2.8.1        pypi_0               pypi\ndicttools                     4.63.0       pypi_0               pypi\nfonttools                    0.13.5       pypi_0               pypi\nkiwisolver                    1.5.0        pypi_0               pypi\nlibexpat                     2.8.1        h2b21627_2           \nlibffi                       3.4.8        h1c6eee0_1           \nlibzlib                      1.3.1        pypi_0               pypi\nmatplotlib                    3.10.9       pypi_0               pypi\nnumpy                         1.26.4       pypi_0               pypi\nopencv-python                 4.13.0.92    pypi_0               pypi\nopenssl                       3.5.6        hbb43b14_0           \npackaging                     26.0         py310haa95532_0      \npillow                       12.2.0       pypi_0               pypi\npip                           26.1.1       pyhc872135_1         \npyparser                     3.0          pypi_0               pypi\npyparsing                     3.3.2        pypi_0               pypi\npython                        3.10.20      h1044e36_0           \npython-dateutil              2.9.0.post0  pypi_0               pypi\nsetuptools                    82.0.1       py310haa95532_0      \nsix                           1.17.0       pypi_0               pypi\nspinnaker-python              4.3.0.190    pypi_0               pypi\nsqlite                        3.51.2       hee5a0db_0           \ntk                            8.6.15       hf199647_0           \ntzdata                       2026b        he532380_0           \nucrt                          10.0.22621.0 haa95532_0           \nvc                            14.3         h2d15915_12          \nvc14_runtime                  14.44.35208 h4927774_12          \nvs2015_runtime                14.44.35208 ha6b5a95_12          \nwheel                         0.46.3       py310haa95532_0      \nxz                            5.8.2        h53af0af_0           \nzlib                          1.3.1        h1c6eee0_1           \n
```

→ Numpy 버전 2 넘어가면 오류남!!!! 무조건 pip install "numpy<2.0" 해서 1.26 버전 깔아야함