

Installation et configuration du service DHCP sur Windows Server 2019



DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

Table des matières

Objectif :	3
Prérequis :	4
I. Installation du rôle	5
II. Configuration	11
III. Création d'une étendu	13

Objectif :

Cette procédure a pour but de décrire les étapes pour installer et configurer un service DHCP sur Windows Server Avant de commencer voici un petit rappel sur le DHCP :



Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fait partie de la **couche Application du modèle OSI**.

C'est un protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement une configuration IP aux machines d'un réseau. Il évite de configurer chaque poste manuellement et permet une cohérence réseau. Le DHCP fournit :

- une IP
- Un masque de Sous-Réseau
- Une passerelle par défaut
- Un ou plusieurs DNS
- Des paramètres optionnels (durée du bail, serveur NTP, etc.)

Le fonctionnement repose sur 4 étapes le **DORA** :

- 1- **D**iscover : le client cherche un serveur DHCP.
- 2- **O**ffer : le serveur propose une IP.
- 3- **R**equest : le client demande l'offre choisie.
- 4- **A**cknowledge : le serveur fournit la configuration.




Prérequis :


- Machine avec Windows Serveur minimum 2019
- Machine avec Windows minimum 10

I. Installation du rôle


Dans le gestionnaire de serveur cliquer sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**




Cliquer sur suivant.




Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** et cliquer sur suivant.




Vérifiez que le nom et l'adresse IP correspond bien ensuite cliquer sur suivant.



Cliquer sur **Serveur DHCP** ensuite suivant.



Une fenêtre va apparaitre cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités**.



Cliquer sur suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-WIN.serveurbas.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Contrôleur de réseau	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS (Installé)	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Cliquer sur suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-WIN.serveurbas.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats


Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités	Description
☐ Direct Play	
☐ Équilibrage de la charge réseau	
☐ Équilibreur de charge logiciel	
☐ Expérience audio-vidéo haute qualité Windows	
☐ Extension ISS Management OData	
☐ Extension WinRM IIS	
☐ Fonctionnalités de .NET Framework 3.5	
☒ Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 (2 sur 7 installées)	
☒ Gestion de stratégie de groupe (Installé)	
☐ Gestion du stockage Windows basé sur des normes	
☐ IIS Hostable Web Core	
☐ Limite de bande passante SMB	
☐ Media Foundation	
☐ Message Queuing	
☐ Moniteur de port LPR	
☐ MPIO (Multipath I/O)	
☐ MultiPoint Connector	
☒ Outils d'administration de serveur distant (4 sur 42 installés)	
☐ Outils de migration de Windows Server	


Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler


Cliquer sur suivant.




Cliquer sur installer.



Patientez jusqu'à la fin de l'installation.




Une fois l'installation terminer cliquer sur fermer.




II. Configuration

Dans le gestionnaire de serveur sur le **drapeau** une alerte va apparaitre cliquer dessus, ensuite cliquer sur **Terminer la configuration DHCP**.



Cliquer sur suivant.



Cliquer sur valider


The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window. The title bar includes the application name and standard window controls. The left sidebar has three tabs: 'Description', 'Autorisation' (selected), and 'Résumé'. The main area is titled 'Autorisation' and contains the instruction: 'Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.' There are three radio button options: 'Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant' (selected), 'Utiliser d'autres informations d'identification', and 'Ignorer l'autorisation AD'. The first option has a text field containing 'SERVEURBAS\Administrateur'. The second option has a text field and a 'Spécifier...' button. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider' (circled in red), and 'Annuler'.

Cliquer sur fermer


The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window at the 'Résumé' step. The left sidebar has three tabs: 'Description', 'Autorisation', and 'Résumé' (selected). The main area is titled 'Résumé' and contains the text: 'L'état des étapes de configuration post-installation est indiqué ci-dessous :'. Below this is a box containing a summary of the configuration steps: 'Création des groupes de sécurité' (Terminé), 'Redémarrez le service Serveur DHCP sur l'ordinateur cible pour que les groupes de sécurité soient effectifs.', and 'Autorisation du serveur DHCP' (Terminé). At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Fermer' (circled in red), and 'Annuler'.

III. Création d'une étendu


Dans le gestionnaire de serveur cliquer sur l'onglet **Outils**, puis cliquer sur **DHCP**.




Dans la console DHCP **dérouler les informations du serveur**, cliquer et faire un clic droit sur **IPv4**, ensuite cliquer sur **nouvelle étendu**.



Cliquer sur suivant



Indiquer le nom de votre étendu et une description si vous le souhaitez, puis cliquer sur suivant.



Indiquer la première et dernière adresse, ainsi que le masque de sous réseau, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 10 . 0 . 110 . 20

Adresse IP de fin : 10 . 0 . 110 . 30

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent **Suivant >** Annuler

Si vous souhaitez exclure des adresses indiquer les ici, ensuite cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : . . . Adresse IP de fin : . . . Ajouter

Plage d'adresses exclue : Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent **Suivant >** Annuler

Indiquer la durée du bail, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

1 0 0

< Précédent **Suivant >** Annuler

Sélectionnez **Oui, je veux configurer ces options maintenant**, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ **Oui, je veux configurer ces options maintenant**

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Indiquer l'adresse de votre passerelle par défaut, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Si le nom et l'adresse de votre domaine n'est pas écrit automatiquement, indiquer le, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Si vous avez un serveur WINS indiquer le et cliquer sur suivant, sinon cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur : Adresse IP :

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Sélectionnez **Oui, je veux activer cette étendue maintenant**, ensuite cliquer sur suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.


Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ **Oui, je veux activer cette étendue maintenant**

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Cliquer sur terminer.



Sur la console DHCP, on aperçoit l'étendue que l'on vient de créer et que l'état est **actif**.

