




1) 서버 관리자 들어가기




2) 상위 도구 ---> DHCP 이동




3) 오른쪽 마우스 클릭 후 DHCP 관리자



4) 오른쪽 마우스 ----> 모든 작업 ----> 시작



5) IPv4 오른쪽 마우스 ----> 새 범위



6) 이름 설정

범위 이름

식별 가능한 범위 이름을 제공해야 합니다. 원하는 경우에는 설명을 제공할 수 있습니다.



이 범위의 이름 및 설명을 입력하십시오. 이 정보로 네트워크에서 범위가 어떻게 사용되는지 빨리 확인할 수 있습니다.

이름(A):

설명(D):

7) 주소 설정 길이는 그냥 넘겨

IP 주소 범위

연속적인 IP 주소 집합을 식별하여 범위 주소 범위를 정의합니다.



DHCP 서버 구성 설정



분배할 주소 범위를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S):

끝 IP 주소(E):

DHCP 클라이언트로 전파되는 구성 설정

길이(L):

서브넷 마스크(U):

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

8) 게이트웨이 설정 창 까지 넘겨

IP 주소 범위

연속적인 IP 주소 집합을 식별하여 범위 주소 범위를 정의합니다.

DHCP 서버 구성 설정

분배할 주소 범위를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S):

끝 IP 주소(E):

DHCP 클라이언트로 전파되는 구성 설정

길이(L):

서브넷 마스크(U):

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

9) 새 범위 마법사 완료 창 까지 다음눌러

새 범위 마법사

새 범위 마법사 완료

새 범위 마법사를 완료했습니다.

이 범위에 대해고가용성을 제공하려면, 범위에서 마우스 오른
쪽 단추를 클릭하고 [장애 조치(failover) 구성]을 클릭하여 새로
추가한 범위에 대해 장애 조치(failover)를 구성하십시오.

이 마법사를 닫으려면 [마침]을 클릭하십시오.

< 뒤로(B)

마침

취소