

Ubuntu 아파치, FTP서버 설치 메뉴얼

**** ufw를 꼭 끈 상태에서 해주세요! **** (끄는 방법 : ufw disable)


1. Apache 설치

- sudo apt install -y apache2를 통해서 아파치 서버 프로그램 설치
- systemctl status apache2를 통해서 서비스 실행중인지 확인

```
root@sheep:~# sudo apt install -y apache2
root@sheep:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-09-12 00:47:49 UTC; 2min 26s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2330 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4548)
   Memory: 5.2M (peak: 5.2M)
      CPU: 53ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2330 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2331 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2333 /usr/sbin/apache2 -k start
```

위와 같이 나오면 잘 설치가 된 것임

- 로컬 웹 브라우저를 통해서 웹페이지로 접속해보기
- 웹 주소창에 우분투 서버의 IP 주소를 넣어서 접속한다.



2. 우분투 FTP 서버 구성

- apt install vsftpd를 통해서 ftp 서버 프로그램 설치
- systemctl status vsftpd를 통해서 ftp 잘 구동되는지 확인하기


```
root@sheep:~# apt install vsftpd
root@sheep:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-09-12 01:11:31 UTC; 49s ago
     Process: 2888 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2890 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4548)
      Memory: 760.0K (peak: 1.5M)
         CPU: 10ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─2890 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Sep 12 01:11:31 sheep systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Sep 12 01:11:31 sheep systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
```

- ftp 설정파일 수정
 - #write_enable=YES <- # 제거

```
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
```

- 로컬 PC의 파일탐색기에서 ftp://[우분투 IP 주소] 입력해서 확인하기



root를 제외한 사용자 이름과 비밀번호를 입력해서 잘 들어가지는지 확인한다.



폴더 11은 테스트 용으로 만든 폴더이다