

Red de Servicio UM Colombia

Guía Completa de Información y Cálculos

Módulos cubiertos: Pedidos · Estados de Pedidos · Repuestos · Backorders · Motocicletas · Maestro de Partes ·
Comparativa de Precios · Ajuste de Pedidos · Remisiones · Modelos · Informe Gerencial

Fecha de elaboración: 03 de June de 2026

01 Pedidos de Importación

Esta sección muestra todos los pedidos realizados a fábrica, tanto de motocicletas completas como de kits de repuestos. Cada pedido agrupa un conjunto de unidades o referencias bajo un mismo documento llamado **PI (Proforma Invoice)**.

1.1 Columnas de la tabla principal de pedidos

Campo visible	Qué significa	Origen
Ciclo	Número de ciclo de importación. Un ciclo agrupa los pedidos de un mismo período comercial.	Directo
PI Number	Código único del pedido (ej: E0000573). Los pedidos de repuestos llevan el sufijo -SP y un número de secuencia (ej: E0000573-SP-1). Aparece en azul si es SP.	Directo
Modelo	Nombre del modelo de moto importado, por ejemplo RENEGADE 200 SPORT.	Directo
Cantidad (QTY)	Para motos: número de unidades. Para repuestos (SP): cantidad de ítems cargados en el detalle del lote. Si no hay detalle cargado todavía, muestra '1LOT'.	SP: conteo de ítems
Fecha de Pedido	Día en que se registró el pedido.	Directo
ETD	Estimated Time Departure — fecha estimada de salida del puerto de origen.	Directo (del Excel de seguimiento)
ETA	Estimated Arrival — fecha estimada de llegada al puerto en Colombia.	Directo
BL / Contenedor	Número del Bill of Lading y del contenedor. Se completan cuando el pedido ya está en tránsito.	Directo
Docs Digital	Si los documentos de importación llegaron en formato digital. Valores: PENDING (pendiente) o UPLOADED/READY (recibido).	Directo
Docs Original	Si los documentos físicos originales fueron recibidos.	Directo
Estado	Etapas logísticas actuales. Se calcula automáticamente comparando las fechas clave con la fecha de hoy. Ver sección 02.	CALCULADO
Nacion.	Solo para pedidos SP. Si el lote ya fue nacionalizado: PARCIAL o COMPLETO.	Directo, solo SP
Badge SP	Etiqueta naranja que aparece cuando el pedido es de repuestos, para diferenciarlo de pedidos de motos.	Visual

1.2 Fechas de la cadena logística (ETR, ETL, ETD, ETA)

Fecha	Qué representa
ETR — Estimated Time Ready	Fecha en que el pedido estará listo para salir de fábrica. Primera etapa.
ETL — Estimated Time Loading	Fecha en que el pedido será cargado en el barco.
ETD — Estimated Time Departure	Fecha de salida del puerto de origen.

Fecha	Qué representa
ETA — Estimated Arrival	Fecha de llegada al puerto de destino en Colombia.

■ Cada pedido tiene una línea de tiempo visual que muestra estas cuatro fechas con semáforo: Verde = alcanzado, Azul = próxima etapa, Gris = pendiente.

1.3 Acciones disponibles sobre los pedidos

Acción	Qué hace	Quién puede usarla
Ver detalle	Abre un modal con las unidades de moto o los lotes de repuestos del pedido.	Editor de importaciones
Editar pedido	Permite cambiar fechas, modelo, BL, estado de documentos y otros datos.	Editor, superadmin
Eliminar pedido	Elimina el pedido. Requiere confirmación.	Superadmin, administrativo
Cambiar Nacion.	Selector inline para marcar si el lote SP fue nacionalizado parcial o totalmente.	Editor, superadmin (solo SP)
Ver línea de tiempo	Muestra las cuatro fechas con su estado visual de progreso.	Editor, superadmin
Exportar Excel	Descarga un archivo .xlsx con todos los campos del pedido.	Superadmin
Importar Shipment Status	Sube un Excel masivo que crea o actualiza pedidos en bloque.	Superadmin
Importar Packing List Motos	Sube un Excel con los VINs y números de motor de las motos.	Superadmin, administrativo
Nuevo Pedido	Crea un pedido de motos o SP manualmente o desde un Excel.	Superadmin, editor

02 Estados de Pedidos

El campo Estado es uno de los más importantes de la tabla de pedidos. No se ingresa manualmente: el sistema lo calcula automáticamente en cada consulta comparando las cuatro fechas logísticas (ETR, ETL, ETD, ETA) con la fecha actual. Si el estado guardado quedó desactualizado, el sistema lo corrige solo al volver a consultarlo.

2.1 Estados posibles del pedido y cuándo se asignan

El sistema evalúa los estados en el orden de la tabla de arriba hacia abajo. Asigna el primero que se cumpla y no sigue revisando.

Estado	Color badge	Cuándo se asigna
cancelado	Azul gris	El pedido fue marcado manualmente como cancelado.
completado	Verde	La ETA ya pasó, hay BL registrado y no quedan ítems pendientes.
completado_parcial	Verde suave	La ETA ya pasó, hay BL, pero aún quedan algunos ítems sin recibir.
nacionalizado	Verde	La ETA pasó, hay BL, y se marcó el pedido como nacionalizado.
en_destino	Amarillo	La ETA ya pasó pero todavía no hay BL registrado.
en_transito	Naranja	El barco ya salió (ETD pasó) y la ETA aún no llegó.
en_transito_parcial	Naranja	El barco salió, pero solo una parte del pedido va en ese embarque.
en_origen	Violeta	El ETL pasó (fue cargado) pero el ETD aún no llegó.
listo_fabrica	Violeta	El ETR pasó (está listo en fábrica) pero todavía no fue cargado.
en_preparacion	Azul	Ninguna fecha de la cadena se cumplió todavía. El pedido está en fabricación.

2.2 Estados de documentos (Docs Digital y Docs Original)

Estado	Color	Qué significa
PENDING	Naranja	Los documentos todavía no llegaron.
UPLOADED / READY	Verde	Los documentos fueron recibidos y cargados en el sistema.

2.3 Estados de ítems de repuesto (dentro de cada lote SP)

Cada referencia dentro de un lote de repuestos tiene su propio estado que indica en qué etapa está esa pieza específica:

Estado	Color	Qué significa
PENDING	Gris	La pieza fue pedida pero no hay ninguna confirmación de llegada todavía.
PARTIAL	Naranja	Llegó una parte de lo pedido, pero no todo.
DECLARED	Azul	La pieza ya pasó por la declaración aduanera.

Estado	Color	Qué significa
RECEIVED	Verde	La cantidad pedida llegó completa.
BACKORDER	Rojo suave	La pieza no llegó en este pedido. Se espera en un pedido futuro.
BACKORDER_PARCIAL	Naranja	Llegó una parte; el resto quedó pendiente para el próximo pedido.
CANCELLED	Gris oscuro	La pieza fue retirada del pedido y no se espera que llegue.

■ El estado 'qty_pending' (cantidad pendiente) se recalcula automáticamente en el backend cada vez que se actualiza un ítem: es simplemente la diferencia entre lo pedido y lo recibido, con un mínimo de cero.

03 Lotes de Repuestos (Spare Parts)

Cuando un pedido es de repuestos (SP), dentro del pedido se activa la pestaña **Spare Parts**. Allí se gestiona el detalle de cada lote: qué partes se pidieron, cuántas llegaron, cuánto valió el pedido y en qué estado está cada referencia.

3.1 KPIs del encabezado (tarjetas de resumen)

KPI	Cómo se calcula
Lotes activos	Cuántos lotes de repuestos están activos. Es simplemente el conteo de filas visibles en la tabla.
Unidades totales	Suma de las cantidades pedidas en todos los lotes. Si un lote tiene 50 unidades y otro 30, el total es 80.
Refs. únicas	Cuántos números de parte distintos hay en todos los lotes combinados. Una misma referencia no se cuenta dos veces aunque aparezca en lotes distintos.
Refs. declaradas	De todas las referencias, cuántas tienen estado DECLARED (ya pasaron por declaración aduanera).
Valor declarado USD	Suma del valor declarado en aduana de todos los lotes. Lo ingresa el área de importaciones al hacer la declaración.
Total FOB USD	Suma del valor FOB (precio sin flete ni seguro) de todos los lotes. Si algún lote todavía usa precio estimado del PI (sin Packing List real), se muestra en naranja con la etiqueta 'est.'

3.2 Información que muestra cada lote (fila expandible)

Dato	Qué significa y cómo se calcula	Origen
Identificador del lote	El código PI del lote SP (ej: E0000573-SP).	Directo
Modelos	Lista de modelos de moto a los que aplican las partes. Se arma juntando sin repetir los modelos de todos los ítems.	<i>Calculado: modelos únicos</i>
Refs (ítems únicos)	Cuántos números de parte distintos tiene ese lote.	<i>Calculado: conteo de part_numbers</i>
Unidades (qty total)	Suma de todas las cantidades pedidas en los ítems del lote.	<i>Calculado: suma de qty_ordered</i>
% Recibido	Qué porcentaje del total pedido llegó físicamente. Fórmula: (suma de recibidos ÷ suma de pedidos) × 100. Se muestra como barra de progreso.	<i>Calculado: recibido ÷ pedido × 100</i>
Valor pedido USD	Valor de lo pedido. Si hay Packing List: precio_real × qty_ordenada. Si no: precio_estimado_PI × qty_ordenada.	<i>Calculado según disponibilidad de PL</i>
Valor Packing List USD	Valor de lo que realmente llegó según el Packing List: precio_real × cantidad_recibida. Solo para ítems con packing list y no cancelados.	<i>Calculado: precio_PL × cant_recibida</i>
Rotación % por clase	Para cada ítem del lote se revisa su clase de rotación. Se calcula qué % del lote pertenece a Alta, Media, Baja o sin clasificar.	<i>Calculado: ítems_clase ÷ total × 100</i>

Dato	Qué significa y cómo se calcula	Origen
Detail loaded	Indica si ya se cargó el detalle de la orden con todos los ítems (sí/no).	Directo
Packing list received	Indica si ya se cargó el Packing List oficial del proveedor (sí/no).	Directo

3.3 Columnas de la tabla de ítems (partes individuales)

Columna	Qué significa	Origen
Parte #	Código de fábrica de la pieza (ej: 30100-B01-0000). Se normaliza automáticamente: mayúsculas y sin espacios.	Directo (normalizado)
Descripción ES	Nombre en español. Se ingresa manualmente o se importa del Excel.	Directo
Descripción EN	Nombre en inglés del fabricante.	Directo
Modelo	Modelo de moto al que aplica la pieza.	Directo
Rot.	Alta / Media / Baja. Viene del catálogo de partes.	Del catálogo
Pcs Ord.	Cuántas unidades se pidieron a fábrica.	Directo
Pcs Rec.	Cuántas unidades llegaron según el Packing List.	Directo
Inv. Físico	Cuántas unidades se contaron en el depósito durante la inspección. Vacío = no inspeccionado todavía.	Directo (null = sin inspección)
Diferencia	La diferencia entre lo contado (o recibido si no hay inspección) y lo pedido. Negativo = faltaron piezas.	<i>Calculado: físico (o recibido) – pedido</i>
FOB PI	Precio unitario USD estimado del PI original. Es el precio preliminar.	Directo del PI
Unit Price	Precio unitario USD confirmado por el Packing List. Es el precio real definitivo.	Directo del Packing List
Amount	Importe total de la línea: precio unitario × cantidad pedida.	<i>Calculado al cargar el PL</i>
Estado	Estado de esa pieza. Ver tabla de estados en sección 02.	Directo

3.4 Acciones disponibles sobre los lotes

Acción	Qué hace	Quién
Reconciliar Packing List	Se sube el Excel del proveedor. El sistema cruza cada ítem contra el pedido y asigna COMPLETE / PARTIAL / MISSING / EXTRA.	Editor+
Confirmar reconciliación	Bloquea el lote y genera automáticamente los backorders para las piezas que no llegaron.	Editor+
Cargar Inv. Físico (Excel)	Solo cuando hay Packing List. Se sube un Excel con part_number y cantidad contada.	Superadmin, proveedor
Editar inv. físico inline	Edición celda por celda del campo qty_physical.	Superadmin, proveedor
Cancelar pendientes ítem	Cierra los backorders abiertos de un ítem específico.	Superadmin, administrativo

Acción	Qué hace	Quién
Rollback de lote	Borra todos los ítems, backorders y packing list del lote para poder volver a cargarlo.	Superadmin
Cargar FOB PI masivo	Excel con columnas referencia / pi_number / fob_price. Actualiza los precios estimados.	Superadmin
Exportar ítems Excel	Descarga .xlsx con todos los ítems de los lotes visibles.	Superadmin

3.5 Reconciliación: Packing List vs. Pedido

Al cargar el Packing List del proveedor, el sistema compara automáticamente lo pedido con lo que el proveedor dice que envió. El resultado por cada ítem puede ser:

Resultado	Qué significa
COMPLETE	La cantidad del Packing List es exactamente igual a la pedida.
PARTIAL	El Packing List confirma menos unidades de las pedidas.
MISSING	El Packing List no incluye esa pieza en absoluto.
EXTRA	El Packing List incluye una pieza que no estaba en el pedido, o más unidades de las pedidas.

04 Backorders

Un backorder es una pieza que se pidió pero no llegó en el pedido esperado. La pestaña Backorders centraliza todos esos pendientes para hacer seguimiento de cuándo van a llegar y en qué estado están.

4.1 KPIs del encabezado

KPI	Cómo se calcula
Backorders activos	Cuántos backorders todavía no se resolvieron.
Partes únicas afectadas	Cuántos números de parte distintos tienen backorders activos. Una misma pieza puede tener varios backorders pero se cuenta una sola vez.
Mayor antigüedad (días)	Cuántos días tiene el backorder más antiguo de los activos.
Sin PI asignado	Cuántos backorders activos todavía no tienen asignado un pedido futuro donde se espera que lleguen.

4.2 Columnas de la tabla de backorders

Columna	Qué significa	Origen
Parte #	El código de la pieza pendiente.	Directo
Rotación	Alta / Media / Baja. Del catálogo de partes.	Del catálogo
Descripción	Nombre de la pieza en español.	Directo
Moto	Modelo de moto al que aplica la pieza.	Directo
PI Origen	El pedido donde se pidió originalmente la pieza y no llegó.	Directo
PI Esperado	El pedido futuro donde se espera que llegue la pieza. Puede estar vacío.	Directo
Sin Cobrar	Unidades que no llegaron ni parcialmente. Fórmula: máximo entre 0 y (pedidas – recibidas).	<i>Calculado: $\max(0, \text{pedido} - \text{recibido})$</i>
Cobrado	Unidades que llegaron pero que el depósito todavía no inspeccionó físicamente. Fórmula: máximo entre 0 y (recibidas – contadas físicamente).	<i>Calculado: $\max(0, \text{recibido} - \text{físico})$</i>
Total pendiente	La suma de 'Sin Cobrar' más 'Cobrado'.	<i>Calculado: suma de ambos</i>
Días	Cuántos días pasaron desde que se registró el backorder.	<i>Calculado: días desde creación</i>
Estado	Activo (pendiente) o Resuelto (ya llegó o se canceló).	Directo

■ 'Sin Cobrar' = piezas que nunca llegaron. 'Cobrado' = piezas que el proveedor dice que envió pero que el depósito todavía no confirmó físicamente. La distinción ayuda al área de inventario a saber si el problema es del proveedor o del depósito.

05 Motocicletas Importadas

La pestaña Motocicletas muestra el registro individual de cada unidad importada. A diferencia de los repuestos (que se manejan por cantidad), aquí cada moto tiene su propia fila con trazabilidad completa: VIN, motor, color, empadronamiento y gestión con distribuidores.

5.1 KPIs del encabezado

KPI	Cómo se calcula
Total unidades	Cuántas motos hay en el sistema con los filtros activos.
Empadronadas	Cuántas ya tienen el certificado de empadronamiento generado.
Pendientes	Cuántas todavía no están empadronadas. Es el total menos las empadronadas.

5.2 Columnas de la tabla de unidades

Columna	Qué significa	Origen
PI Number	El código del pedido de donde proviene esta moto.	Directo
Modelo	Nombre del modelo.	Directo
VIN	Vehicle Identification Number. Código único para cada moto en el mundo.	Directo
Motor No.	Número de serie del motor.	Directo
Color RUNT	El nombre oficial del color según el RUNT. El color original del Packing List se traduce automáticamente usando una tabla de conversión que mantiene el sistema.	<i>Calculado: traducción vía tabla RUNT</i>
Año Modelo	El año del modelo de la moto.	Directo
No. Levante	Número de levante aduanero asignado por la DIAN al autorizar la salida de aduana.	Directo, proceso DIAN
Ubicación	Lugar físico donde está guardada la moto.	Directo
Naciot.	Si esta moto fue separada para el proceso de nacionalización.	Directo
Observación	Si tiene alguna novedad (daño, faltante de accesorio, etc.).	Directo
Empadronamiento	Si se generó el certificado y, si es así, la fecha en que se generó.	Directo
Gestión Distribuidor	Tres indicadores: si el empadronamiento físico fue enviado al distribuidor, si la moto fue facturada, y si fue cargada al RUNT.	Directo (tres indicadores)

5.3 Datos adicionales en el formulario de edición

- **Ítem No.:** Número de línea que tenía esta moto en el Packing List del proveedor.
- **Contenedor No.:** En qué contenedor viajó esta moto.
- **Sello No. (Seal):** El sello de seguridad del contenedor.

- **No. Aceptación:** Número de aceptación aduanera de la DIAN.
- **Fecha Aceptación:** Cuándo la DIAN aceptó la declaración de importación.
- **Fecha Levante:** Cuándo la DIAN autorizó la salida de aduana.
- **Color original:** El color tal como viene en el Packing List, antes de la traducción a RUNT.
- **Nombre distribuidor:** El distribuidor asignado para el empadronamiento.
- **PDF DIM:** La Declaración de Importación en PDF, almacenada en el sistema.

06 Maestro de Partes

El Maestro de Partes es la vista administrativa del catálogo de referencias. Solo accesible a superadministradores, contiene el registro canónico de todas las piezas que se manejan, con sus descripciones, precios, rotación, cobertura y acciones de gestión. Es la fuente de verdad desde la que el sistema calcula precios, gestiona inventario y clasifica piezas.

6.1 Panel de cobertura por clase de rotación

Arriba de la tabla principal aparecen cuatro tarjetas (Alta, Media, Baja, Sin clasificar). Cada tarjeta muestra para esa clase de rotación:

Dato	Qué significa
Total de partes	Cuántas referencias del catálogo están en esa clase.
Aquí	Partes con stock físico confirmado (cantidad contada > 0 en el depósito).
En camino	Partes recibidas en el Packing List pero sin inspección física todavía.
Pedido	Partes incluidas en un pedido activo sin confirmación de llegada, o en backorder.
No pedidas	Partes que no tienen stock, no están en camino y no están en ningún pedido activo.
Barras de progreso	Cada estado se muestra como porcentaje visual sobre el total de la clase.
Exportar no pedidas	Botón para descargar un Excel con las partes sin cobertura de esa clase. Útil para armar el próximo pedido.

6.2 Filtros de la tabla

Filtro	Cómo funciona
Búsqueda de texto	Busca en el código de fábrica, descripción en inglés y descripción en español. Tiene un retardo de 150ms para no hacer llamadas mientras se escribe.
Modelo	Filtra las partes que pertenecen a un modelo de moto específico.
Rotación	Alta / Media / Baja / Sin clasificar.
Solo pendientes	Muestra solo las partes que tienen una tarea activa de verificación de cambio de código.
Revisar precio	Muestra solo las partes marcadas con la bandera de revisión de precio.
Cobertura	Filtra por estado de disponibilidad: Aquí / En camino / Pedido / No pedidas.
Ordenamiento	Haciendo click en los encabezados de columna se ordena de forma ascendente/descendente. El ordenamiento se hace en el servidor, no en el navegador.

6.3 Columnas de la tabla principal

Columna	Qué muestra	Origen
Ref. Fábrica	Código oficial del fabricante (ej: 30100-B01-0000) en tipografía naranja. Al inicio de la celda hay un punto de color que indica la cobertura: Verde=Aquí, Azul=En camino, Violeta=Pedido, Rojo=No pedida.	Clave primaria
Descripción (EN)	Nombre en inglés extraído del PDF de despiece.	Del PDF
Descripción ES	Nombre en español. Toma el texto manual si existe; si no, usa la primera descripción en español que llegó de algún pedido.	Manual o de pedidos
Modelo	Modelo de moto al que pertenece la pieza según el catálogo de despiece.	Del catálogo
Rotación	Tres botones inline: A (alta), M (media), B (baja). Al hacer click se cambia la clasificación directamente sin abrir ningún modal.	Manual, editable inline
FOB Prom. USD	El costo promedio ponderado histórico en dólares. Si todavía no hay Packing List confirmado, se muestra el precio estimado del PI con el badge 'PREL' en naranja.	Calculado: ver sección 6.4
C. Importado COP	El costo de traer la pieza a Colombia: FOB Promedio × Factor de importación × TRM.	Calculado
P. Distribuidor COP	El precio al que UM Colombia le vende la pieza al distribuidor.	Calculado
P. Público Calc. COP	El precio sugerido al público final, calculado automáticamente.	Calculado
Precio Final COP	Si hay precio manual definido: aparece en blanco y en negrita. Si no, se usa el calculado en verde itálico. Debajo muestra el margen implícito del proveedor en color semáforo.	Manual o calculado
Flag revisión	Bandera amarilla que indica que el precio de esta pieza necesita revisión por el área comercial.	Manual

6.4 Cómo se calcula el FOB Promedio (costo histórico)

El FOB Promedio es el precio unitario ponderado de todos los Packing Lists confirmados que ha tenido esa pieza. Se recalcula automáticamente cada vez que llega un nuevo Packing List.

Pasos del cálculo:

1. Se buscan todos los ítems de pedidos SP que correspondan a esa referencia (incluyendo códigos anteriores si los tiene).
2. Solo se toman los que tienen precio unitario real (del Packing List) y cantidad pedida mayor a cero.
3. Se calcula el promedio ponderado por cantidad:

$$\text{FOB Promedio} = \text{Suma de (precio_unitario} \times \text{cantidad_pedida)} \div \text{Suma de (cantidad_pedida)}$$

Si no hay ningún Packing List confirmado todavía, se usa el precio del PI (FOB Preliminar) y la columna se marca con PREL.

6.5 Cadena de precios: de FOB a Precio Público

Todos los factores de la cadena son configurables por el administrador del sistema. Estos son los valores por defecto:

Factor	Valor por defecto	Para qué sirve
Factor de importación	1.42 (42%)	Cubre flete, seguro, arancel, IVA de importación y gastos de aduana. Al multiplicar el FOB por este factor se obtiene lo que realmente costó la pieza puesta en Colombia.
Margen proveedor	0.35 (35%)	El margen que UM Colombia aplica sobre el costo importado para cubrir operaciones y utilidad.
Margen distribuidor	0.35 (35%)	El margen que el distribuidor aplica para llegar al precio público.
IVA	0.19 (19%)	El Impuesto al Valor Agregado colombiano.
TRM	3.800 COP/USD	Tasa de Cambio Representativa del Mercado. Convierte de dólares a pesos.

Paso a paso del cálculo:

Costo importado (USD)

$\text{FOB Promedio} \times \text{Factor de importación}$

→ Ej: $\text{USD } 10 \times 1.42 = \text{USD } 14.20$

Precio al distribuidor (USD)

$\text{Costo importado} \times (1 + \text{Margen proveedor}) \times (1 + \text{IVA})$

→ Ej: $14.20 \times 1.35 \times 1.19 = \text{USD } 22.83$

Precio público calc. (USD)

$\text{Precio distribuidor} \times (1 + \text{Margen distribuidor}) \times (1 + \text{IVA})$

→ Ej: $22.83 \times 1.35 \times 1.19 = \text{USD } 36.69$

Conversión a pesos (COP)

$\text{Cualquiera de los precios anteriores} \times \text{TRM}$

→ Ej: $\text{USD } 36.69 \times 3.800 = \text{COP } 139.422$

■ Si el área comercial define un Precio Final manual, ese precio prevalece sobre el calculado. El calculado sigue apareciendo en cursiva como referencia.

6.6 Margen implícito del proveedor (semáforo de colores)

La aplicación calcula qué margen está ganando realmente UM Colombia sobre cada pieza y lo muestra con un semáforo de colores:

Color	Cuándo aparece	Qué significa
Verde	$\geq 30\%$	Margen saludable.
Amarillo	$\geq 10\%$	Margen aceptable, con poco margen de maniobra.
Naranja	$\geq 0\%$	Margen justo. Riesgo ante cualquier variación de costos.
Rojo	$< 0\%$	Margen negativo. Se vende por debajo del costo. Revisión urgente.

6.7 Acciones disponibles en el Maestro de Partes

Acción	Qué hace	Quién
Clasificar rotación masiva	Sube un Excel con columnas 'part_code' y 'rotation_class' para clasificar muchas piezas de una sola vez.	Superadmin
Recalcular costos (backfill)	Recalcula el FOB Promedio de todas las referencias usando los Packing Lists confirmados que hay en la base de datos.	Superadmin
Cargar FOB PI masivo	Sube un Excel con columnas referencia / pi_number / fob_price para actualizar precios estimados.	Superadmin
Exportar no pedidas	Por clase de rotación. Genera un Excel con todas las partes que no tienen cobertura activa.	Superadmin
Editar parte	Abre un modal para editar descripción, rotación, precio final, códigos anteriores y sustitutos.	Superadmin
Eliminar parte	Solo disponible si la parte nunca tuvo un Packing List confirmado (FOB Promedio = vacío). Requiere confirmación.	Superadmin
Verificar cambio de código	Cuando el sistema detecta que un código nuevo de un pedido es muy similar a uno ya en el catálogo, genera una alerta para que el admin decida si actualiza el código.	Superadmin
Cargar catálogo PDF	Carga el PDF del manual de despiece de un modelo. El sistema extrae automáticamente los números de parte y los agrega al catálogo.	Superadmin, desde Configuración

6.8 Sustitutos de partes

Cada pieza puede tener hasta tres referencias sustitutas. Un sustituto es una pieza alternativa (puede ser de otra marca) que reemplaza funcionalmente a la original. Se registran: código del sustituto, marca, modelo aplicable y posición de preferencia (1, 2 o 3).

6.9 Historial de costos de cada pieza

El sistema guarda un registro de cada precio que tuvo la pieza en cada pedido. El historial incluye: lote (PI) que trajo ese precio, código exacto usado en ese pedido, precio FOB unitario, cantidad, y fecha de registro. Permite ver cómo evolucionó el costo con el tiempo.

07 Comparativa de Precios entre Modelos

La pestaña Comparativa permite ver, de un vistazo, qué piezas son compartidas entre dos o más modelos de moto y cómo varían sus precios FOB entre esos modelos. Es una herramienta de análisis para el equipo de compras. Solo accesible a superadministradores.

7.1 Qué compara y cómo funciona

El sistema busca todas las referencias de repuestos que aparecen en pedidos de **dos o más modelos de moto distintos**. Para cada una muestra el precio FOB que tuvo en cada modelo. El resultado es una tabla donde las filas son piezas y las columnas son modelos.

Las columnas de modelos son dinámicas: si hay datos para tres modelos, aparecen tres columnas de precio. Si se filtra por un modelo específico, ese encabezado se resalta en naranja con borde.

7.2 Columnas de la tabla

Columna	Qué muestra	Origen
Referencia	Código de fábrica de la pieza (naranja, monospace). Es fija al desplazar la tabla horizontalmente.	Directo
Descripción	Nombre en español si existe (en verde); si no, nombre en inglés (en gris).	Del catálogo
Rot.	Clasificación de rotación: BAJA (rojo) o MEDIA (amarillo). Sin clasificar muestra '—'.	Del catálogo
[Modelo] precio	Una columna por cada modelo de moto en los datos. Muestra el precio FOB con el sufijo 'PL' (Packing List confirmado) o 'PI' (precio estimado del PI).	<i>Calculado por modelo</i>

7.3 Cómo se calcula el precio por celda

Para cada par (referencia, modelo) el sistema toma el precio más alto registrado en cualquier pedido de ese modelo:

Precio de celda = Máximo entre (unit_price, fob_pi) de todos los pedidos SP de ese modelo

Adicionalmente se registra si hay al menos un Packing List confirmado para ese par (is_confirmed). Esto determina el sufijo y el color de fondo de la celda:

Color de celda	Qué significa	Sufijo
Amarillo	Es el precio mínimo de esa referencia entre todos sus modelos. Resalta la opción más barata.	PL o PI
Verde suave	Precio confirmado por Packing List (no es el mínimo).	PL
Azul suave	Precio estimado del PI (sin Packing List). Puede cambiar cuando llegue el packing list real.	PI
Sin color	Esa pieza no tiene ningún pedido en ese modelo.	—

7.4 Filtros disponibles

Filtro	Cómo funciona
Búsqueda de texto	Filtra por código de fábrica o descripción. Se aplica en el navegador (sin llamada al servidor).
Select de modelo	Pasa el modelo al servidor. El backend devuelve solo las referencias que tengan precio para ese modelo. El encabezado de esa columna se resalta en naranja.

08 Ajuste de Pedidos

La pestaña Ajuste de Pedidos (o Análisis de Repuestos) ayuda al equipo a identificar referencias de **baja y media rotación** que están en pedidos activos pero que todavía no llegaron, para decidir si conviene cancelarlas o cambiar la cantidad antes de que el proveedor las despache. Solo accesible a superadministradores.

8.1 Criterios de inclusión en la lista

Una referencia aparece en esta pantalla solo si cumple todos estos criterios a la vez:

- La rotación es **Baja o Media** (las piezas de alta rotación no se incluyen porque siempre conviene tenerlas).
- El Packing List **todavía no fue recibido** para ese lote (es decir, todavía se puede cancelar antes del despacho).
- La pieza **no tiene stock físico** disponible en el depósito.
- La pieza **no está 'en camino'** (sin BL ni packing list confirmado).

8.2 KPIs del encabezado

KPI	Cómo se calcula
Para revisar	Cuántas referencias únicas cumplen los criterios y aparecen en la lista.
Unidades totales	Suma de todas las unidades pedidas de esas referencias.
Baja rotación	Cuántas de las referencias son de baja rotación.
Media rotación	Cuántas son de media rotación.
Total a cancelar	Solo aparece cuando se marcan ítems. Es la suma del valor FOB (USD) de todo lo marcado para cancelar.

8.3 Columnas de la tabla

Columna	Qué muestra	Origen
Rotación	Badge BAJA (verde) o MEDIA (amarillo) de esa referencia.	Del catálogo
Código	El código de fábrica de la pieza (naranja, monospace).	Del catálogo
Descripción	Nombre en español si existe (verde); si no, nombre en inglés.	Del catálogo
Modelos	Lista de modelos de moto que usan esta pieza.	Del catálogo
Nº PIs	En cuántos lotes distintos está pedida esta referencia.	<i>Calculado: conteo de lotes</i>
Total	Suma de las unidades pedidas en todos los PIs de esa referencia.	<i>Calculado: suma de qty_ordered</i>
Costo FOB	El precio FOB promedio ponderado de esa referencia en los pedidos activos. Se calcula como el promedio ponderado del máximo entre unit_price y fob_pi por lote.	<i>Calculado: promedio ponderado</i>

Columna	Qué muestra	Origen
PI × cantidad	Chips interactivos: uno por cada lote donde está pedida la pieza. Muestra 'PI-code × cantidad'. Al hacer click se cicla el estado: sin marcar → cancelar → cambiar → sin marcar.	Interactivo

8.4 Cómo funciona el marcado de decisiones

Al hacer click en el chip de un PI, el sistema guarda inmediatamente la decisión en la base de datos. Las decisiones posibles son:

Decisión	Color	Qué significa
Sin marcar	Sin color	No se tomó ninguna decisión para ese ítem en ese PI.
Cancelar	Rojo	Se cancelará ese ítem de ese PI. El sistema lo eliminará del pedido activo cuando se ejecute.
Cambiar	Naranja	Se solicitará un cambio de cantidad para ese ítem. Queda registrado para tramitar con el proveedor.

8.5 Acciones disponibles

Acción	Qué hace	Quién
Marcar para cancelar / cambiar	Click en el chip del PI. Se persiste de inmediato en la base de datos.	Superadmin
Proceder con cancelaciones	Ejecuta las cancelaciones marcadas. Cambia el estado de los ítems a CANCELLED, pone la cantidad pendiente en 0 y recalcula el precio FOB preliminar de la referencia en el catálogo.	Superadmin
Limpiar marcas	Borra todas las decisiones del estado local y de la base de datos.	Superadmin
Exportar Excel	Genera un .xlsx con columnas: Rotación, Código, Descripción, Modelos, PI Number, Cantidad, Total de la referencia, Decisión.	Superadmin
Filtrar por rotación	Toggle: Todas / Solo Baja / Solo Media.	Superadmin
Ordenar	Por: Rotación (default), N° PIs o Total de unidades.	Superadmin

■ Las cancelaciones ejecutadas quedan reflejadas en el Informe Gerencial (sección F7) separadas entre 'ejecutadas en el período' y 'pendientes de ejecutar'.

09 Remisiones de Inventario

Una remisión es la salida oficial de repuestos del depósito central. El módulo de Remisiones lleva un registro inmutable de cada despacho: qué piezas salieron, cuántas, para qué propósito y en qué estado está el despacho. Solo accesible a superadministradores.

9.1 Tipos de remisión

Tipo	Qué significa
PEDIDO	Despacho de repuestos para atender un pedido formal de un distribuidor o taller. Requiere vincular un lote de repuestos de referencia.
GARANTIA	Repuestos despachados para cubrir una garantía.
CORTESIA	Repuesto entregado sin cobro como cortesía al cliente o distribuidor.
VEHICULO_PROPIO	Repuesto usado en motos del propio inventario de UM Colombia.

9.2 Estados del ciclo de vida de una remisión

El ciclo es unidireccional: solo avanza hacia adelante, nunca retrocede.

Estado	Color badge	Qué significa
BORRADOR	Amarillo	La remisión está en preparación. Se pueden agregar, editar o eliminar los ítems. El stock no se afecta todavía.
DESPACHADO	Verde	La remisión fue confirmada. Se asignó el número de remisión y se registraron los movimientos de inventario (salidas). El stock se redujo.
ANULADO	Rojo	La remisión fue revertida. Se generaron movimientos de inventario inversos (entradas) para restaurar el stock.

9.3 Columnas de la tabla de remisiones

Columna	Qué muestra	Origen
Número	El código único de la remisión. Formato: REM-AÑO-SECUENCIA (ej: REM-2025-0042). Si todavía está en borrador, muestra 'Borrador' en lugar del número.	<i>Asignado al despachar</i>
Tipo	El propósito del despacho: PEDIDO, GARANTIA, CORTESIA o VEHICULO_PROPIO.	Directo
Fecha	Fecha de creación de la remisión.	Directo
Estado	Badge de color según el estado actual.	Directo
Ítems	Cuántas líneas de piezas distintas tiene la remisión.	<i>Calculado: conteo de ítems</i>
Acciones	Varían según el estado. Ver tabla de acciones abajo.	Condicional

9.4 Acciones disponibles según estado

Acción	En estado	Qué hace
Despachar	BORRADOR	Confirma la remisión. Asigna el número correlativo, valida la disponibilidad de stock (con bloqueo para evitar conflictos) y registra los movimientos de salida.
Editar	BORRADOR	Abre el formulario para modificar los ítems antes de despachar.
Eliminar	BORRADOR	Elimina la remisión en borrador definitivamente.
Anular	DESPACHADO	Revierte el despacho. Requiere ingresar un motivo de al menos 5 caracteres. Genera movimientos de entrada para restaurar el stock.

9.5 Formulario de creación/edición de remisión

Campos del formulario:

Campo	Qué hace
Tipo	Select para elegir el propósito del despacho.
Lote de Referencia	Solo aparece cuando el tipo es PEDIDO. Permite seleccionar el lote de repuestos al que está asociado este despacho.
Notas	Campo opcional para agregar observaciones.
Ítems	Tabla donde se agregan las piezas a despachar. Por cada ítem: código de pieza (con buscador), disponibilidad actual en stock, y cantidad a despachar (no puede superar el disponible).

9.6 Cómo funciona el control de stock al despachar

Para evitar que dos despachos simultáneos descuenten el mismo stock, el sistema usa un mecanismo de bloqueo pesimista:

1. Al confirmar el despacho, el sistema bloquea los registros de inventario de todas las piezas de la remisión (otros procesos deben esperar).
2. Dentro del bloqueo, vuelve a verificar si hay stock suficiente. Si alguna pieza quedó sin stock desde que se creó el borrador, el despacho se cancela con un error que indica cuáles piezas son el problema.
3. Si todo está bien, registra los movimientos de salida con un número negativo ($\text{delta} = -\text{cantidad_despachada}$) y libera el bloqueo.
4. Al anular, registra movimientos de entrada con número positivo ($\text{delta} = +\text{cantidad_despachada original}$) para restaurar el stock.

9.7 Numeración automática de remisiones

El número de remisión se asigna automáticamente al momento del despacho, dentro del mismo bloqueo de stock. El formato es **REM-AÑO-SECUENCIA**: el año del momento del despacho y un número secuencial de cuatro dígitos que se reinicia cada año. Ejemplos: REM-2025-0001, REM-2025-0042, REM-2026-0001.

10 Modelos de Motocicleta

El módulo de Modelos contiene las especificaciones técnicas oficiales de cada modelo que UM Colombia comercializa. Se usa también para vincular los pedidos y el catálogo de partes con cada modelo específico.

10.1 Especificaciones técnicas

Especificación	Qué es
Nombre del modelo	Nombre comercial completo (ej: RENEGADE 200 SPORT).
Marca	Siempre UM (UM Motorcycles).
Cilindrada	Volumen del motor en cc (ej: 200cc).
Potencia	Potencia máxima del motor.
Peso	Peso total de la moto en vacío.
Vueltas de aire	Ajuste del carburador: cuántas vueltas tiene la aguja de aire. Dato de servicio técnico.
Posición de cortina	Ajuste de la cortina del carburador. Dato de servicio técnico.
Sistemas de control	Si tiene ABS u otros sistemas electrónicos.
Sistema de combustible	CARBURADOR o INYECCION.
Largo / Ancho / Alto	Dimensiones totales en milímetros.
Altura de silla	Distancia del piso al asiento en mm.
Distancia al suelo	Ground clearance: distancia del chasis al piso en mm.
Distancia entre ejes	Separación entre eje delantero y trasero en mm.
Tanque de combustible	Capacidad en litros.
Relación de compresión	Cuánto se comprime la mezcla antes de la explosión. Dato técnico del motor.
Llanta delantera	Medida del neumático delantero (ej: 90/90-19).
Llanta trasera	Medida del neumático trasero.

10.2 Vinculación de modelos con el catálogo de partes

Para que el catálogo sepa qué secciones de despiece mostrar para cada modelo, existe una tabla de vinculación que conecta el nombre del modelo en los pedidos (tal como viene en el Packing List, ej: 'RENEGADE 200 SPORT') con el código interno del catálogo (ej: 'RENEGADE200'). Esto permite filtrar las partes por modelo aunque el nombre en el pedido sea ligeramente distinto al del catálogo.

10.3 Tabla de colores RUNT

El sistema mantiene una tabla de conversión de colores. Cuando el proveedor describe el color de una moto en el Packing List (ej: 'RED' o 'ROJO VINO'), el sistema lo busca en esta tabla y lo convierte automáticamente al código y nombre oficial del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Esta conversión es obligatoria para el trámite de

empadronamiento en Colombia.

La tabla guarda: el color original (tal como viene del proveedor), el código numérico RUNT y el nombre oficial RUNT.

11 Informe Gerencial (PDF)

El Informe Gerencial es un reporte en PDF que consolida el estado del negocio en un momento determinado. Se genera eligiendo un rango de fechas (desde / hasta) y cubre siete secciones denominadas F2 a F8. Está diseñado para que la gerencia tenga una vista ejecutiva sin necesidad de navegar por los distintos módulos.

11.1 F2 — Pedidos de Importación (sin filtro de fecha — estado actual)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Pedidos activos total	Todos los pedidos que no están completados ni cancelados.
Pedidos de motos activos	Pedidos activos que son de motocicletas.
Pedidos de repuestos activos	Pedidos activos que son de Spare Parts (SP).
Motos por estado	Desglose: cuántos pedidos de motos están en cada estado (nacionalizado, en tránsito, en origen).
Unidades de motos totales	Suma de las unidades de moto en todos los pedidos activos.
Repuestos FOB total (USD)	Suma del valor FOB de todos los ítems SP en pedidos activos. Usa precio del PI si no hay packing list.

11.2 F3 — Inventario de Motocicletas (sin filtro de fecha — estado actual)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Total unidades	Todas las motos registradas en el sistema.
Disponibles	Motos sin observación, sin separar para nacionalización y no facturadas.
Separadas para nacionalización	Motos marcadas para el proceso de nacionalización.
Pendientes de empadronamiento	Motos sin certificado de empadronamiento generado.
Con observación	Motos con alguna novedad registrada.
Con RUNT	Motos ya cargadas en el sistema RUNT.
Facturadas histórico	Total de motos que alguna vez fueron facturadas al distribuidor.
Desglose por modelo	Para cada modelo: cuántas unidades disponibles y cuántas en total.

11.3 F4 — Cobertura de Repuestos (sin filtro de fecha — estado actual)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Total referencias	Cuántas referencias distintas hay en el catálogo.
Aquí	Referencias con stock físico confirmado en el depósito.
En camino	Referencias con packing list recibido pero sin inspección física.
Pedido	Referencias en algún pedido activo sin confirmación de llegada.

Dato en el informe	Cómo se calcula
Sin cobertura	Referencias sin stock, sin en camino y sin pedido activo.
FOB en stock (USD)	Valor FOB del stock físico disponible: suma de (cantidad disponible × FOB Promedio) para cada pieza.

11.4 F5 — Rotación de Repuestos (sin filtro de fecha — estado actual)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Refs en la clase Alta	Cuántas referencias están clasificadas como Alta rotación.
Refs en la clase Media	Cuántas en Media.
Refs en la clase Baja	Cuántas en Baja.
FOB disponible por clase	El valor FOB del stock físico para cada clase de rotación.
FOB en riesgo (Media/Baja)	El valor FOB de piezas pedidas pero no llegadas para Media y Baja rotación. Se consideran en riesgo porque son piezas de baja demanda cuya inversión podría quedar inmovilizada.

11.5 F6 — Backorders (filtrado por período seleccionado)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Backorders activos	Cuántos backorders están sin resolver en el período.
Resueltos en el período	Backorders que se resolvieron dentro del rango de fechas seleccionado.
Referencias afectadas	Cuántos números de parte distintos tienen backorders activos.
FOB pendiente (USD)	Valor FOB de los backorders activos: suma de (cantidad pendiente × precio unitario) para cada backorder.

11.6 F7 — Ajuste de Pedidos (filtrado por período)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Pendientes de cancelar	Decisiones de cancelar marcadas en el módulo Ajuste de Pedidos que todavía no se ejecutaron.
Pendientes de cambiar	Decisiones de cambiar cantidad marcadas pero pendientes.
Ejecutados en el período	Cancelaciones que se concretaron dentro del período.
FOB en cancelaciones pendientes	Valor FOB de los ítems esperando ser cancelados.
FOB en cancelaciones ejecutadas	Valor FOB de los ítems ya cancelados en el período.

11.7 F8 — Remisiones de Inventario (filtrado por período)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Total despachos	Cuántas remisiones en estado DESPACHADO hubo en el período, por tipo.

Dato en el informe	Cómo se calcula
FOB despachado (USD)	Valor FOB de los ítems despachados en el período: suma de (cantidad × MAX(unit_price, fob_pi)) para los movimientos de tipo DESPACHO.
Desglose por concepto	Cada tipo (PEDIDO, GARANTIA, CORTESIA, VEHICULO_PROPIO) con su total de despachos y FOB.
Total anulaciones	Cuántas remisiones fueron anuladas en el período.

12 Exportaciones y Cargas de Datos

El sistema permite tanto exportar información hacia Excel o PDF, como cargar datos masivamente desde archivos Excel. Esta sección resume todas esas acciones.

12.1 Exportaciones disponibles

Exportación	Contenido
Pedidos de importación	Excel con columnas: PI Number, Modelo, Ciclo, Cantidad, Tipo, Estado, Contenedores, ETR, ETL, ETD, ETA, Docs Digital, Docs Original, Vessel, BL/Contenedor, Observaciones.
Ítems de repuestos	Excel con columnas: Lote (PI), Part Number, Descripción ES, Descripción EN, Modelo, Qty Pedido, Qty Recibido, Qty Pendiente, Estado, PI Backorder, Precio Unitario USD, Monto USD.
Backorders	Excel con columnas: Part Number, Descripción ES, Modelo, Qty Pendiente, PI Origen, PI Esperado, Días desde origen, Fuente, Estado, Fecha de Creación.
Motocicletas	Excel con todos los campos de cada unidad: VIN, motor, color, empadronamiento y gestión con distribuidor.
Partes sin pedido	Por clase de rotación (Alta/Media/Baja). Excel con referencias que no tienen cobertura activa. Ideal para armar el próximo pedido.
Ajuste de Pedidos	Excel con: Rotación, Código, Descripción, Modelos, PI Number, Cantidad, Total de la referencia, Decisión tomada.
Informe Gerencial	PDF ejecutivo con las 7 secciones (F2–F8) del período seleccionado.

12.2 Cargas de datos (uploads)

Carga	Qué hace
Excel de seguimiento de pedidos	Crea o actualiza pedidos masivamente: fechas ETR, ETL, ETD, ETA, BL, contenedor y estado de documentos. Solo superadmin.
Packing List de motos (VINS)	Carga los VINS, números de motor, contenedor, sello, colores e ítems de las motos de un pedido.
Detalle de orden de repuestos	Carga los ítems de un lote SP: qué piezas se pidieron, en qué cantidad y a qué precio del PI.
Packing List de repuestos	Carga el packing list oficial del proveedor. Dispara la reconciliación automática y actualiza cantidades y precios.
Clasificación de rotación masiva	Excel con columnas 'part_code' y 'rotation_class' para clasificar muchas piezas de una vez.
FOB preliminar desde PI	Excel con columnas referencia / pi_number / fob_price para actualizar precios estimados.
Catálogo de despiece (PDF)	El PDF del manual de despiece de un modelo. El sistema extrae automáticamente los números de parte.