

Red de Servicio UM Colombia

Guía Completa de Información y Cálculos

Módulos cubiertos: Pedidos de Importación · Repuestos · Catálogo de Partes · Motocicletas · Backorders ·
Informe Gerencial

Fecha de elaboración: 03 de June de 2026

01 Pedidos de Importación

Esta sección muestra todos los pedidos que la empresa realiza a fábrica, tanto de motocicletas completas como de kits de repuestos. Cada pedido agrupa un conjunto de unidades o referencias que viajan juntas bajo un mismo documento de importación llamado **PI (Proforma Invoice)**.

1.1 Datos de la tabla principal de pedidos

Cada fila de la tabla representa un pedido activo o histórico. A continuación se explica qué significa cada columna:

Campo visible	Qué significa	De dónde viene
Ciclo	Número de ciclo de importación al que pertenece el pedido. Un ciclo agrupa los pedidos de un mismo período comercial. Lo define el área de importaciones al crear el pedido.	Directo del registro
PI Number	Código único que identifica el pedido, por ejemplo E0000573. Si es un pedido de repuestos (Spare Parts), el código lleva el sufijo -SP y un número de secuencia, por ejemplo E0000573-SP-1.	Directo del registro
Modelo	Nombre del modelo de motocicleta que se está importando en ese pedido, por ejemplo RENEGADE 200 SPORT. Para pedidos de repuestos, se muestra el modelo al que aplican las partes.	Directo del registro
Cantidad (QTY)	Número de unidades del pedido. Para motos es el número de motocicletas. Para repuestos (SP), la cantidad se cuenta sumando cuántos ítems distintos tiene cargado el detalle del lote.	Para repuestos: se cuenta el total de ítems en el detalle del lote
Fecha de Pedido	Día en que se realizó y registró el pedido en el sistema.	Directo del registro
ETR — Estimated Time Ready	Fecha estimada en que el pedido estará listo para salir de fábrica. Es la primera marca de tiempo de la cadena logística.	Directo del registro (viene del Excel de seguimiento)
ETL — Estimated Time Loading	Fecha estimada en que el pedido será cargado en el barco o medio de transporte.	Directo del registro
ETD — Estimated Time Departure	Fecha estimada de salida del puerto de origen.	Directo del registro
ETA — Estimated Arrival	Fecha estimada de llegada al puerto de destino en Colombia.	Directo del registro
BL / Contenedor	Número del Bill of Lading (documento del barco) y número del contenedor donde viaja la mercancía. Se completan cuando el pedido ya está en tránsito.	Directo del registro
Docs Digital	Indica si los documentos de importación (factura, lista de empaque, BL) llegaron en formato digital. Puede estar en PENDING (pendiente) o RECEIVED (recibido).	Directo del registro
Docs Original	Similar al anterior, pero para los documentos físicos originales, que en algunos casos la aduana exige.	Directo del registro
Estado	Etapas logísticas actuales del pedido. Este dato NO se ingresa manualmente; el sistema lo calcula automáticamente revisando las fechas de la cadena logística.	CALCULADO automáticamente — ver detalle abajo
Nacion.	Solo aplica a pedidos de repuestos (SP). Indica si el lote ya fue nacionalizado (COMPLETO), está en proceso (PARCIAL) o aún no (vacío).	Directo del registro, solo para SP

Campo visible	Qué significa	De dónde viene
Badge SP	Etiqueta naranja que aparece junto al PI Number cuando el pedido es de repuestos (Spare Parts), para diferenciarlo visualmente de pedidos de motos.	Directo del tipo de pedido

1.2 Cómo se calcula el Estado del pedido

El estado que aparece en la columna Estado se determina de forma automática comparando las fechas ETR, ETL, ETD y ETA con la fecha actual. El sistema recorre una serie de reglas en orden y asigna el primer estado que corresponda:

Estado	Cuándo se asigna
cancelado	Se marcó manualmente como cancelado.
completado	La ETA ya pasó y el BL está cargado. No hay ítems pendientes.
completado_parcial	La ETA ya pasó y el BL está cargado, pero aún quedan algunos ítems sin recibir.
nacionalizado	La ETA ya pasó, hay BL, y el pedido fue marcado como nacionalizado.
en_destino	La ETA ya pasó pero todavía no hay BL registrado.
en_transito	La ETD ya pasó (el barco salió) y la ETA aún no llegó.
en_transito_parcial	El barco ya salió pero solo parte del pedido está en ese barco.
en_origen	El ETL ya pasó (fue cargado) pero el ETD aún no llegó.
listo_fabrica	El ETR ya pasó (está listo en fábrica) pero aún no fue cargado.
en_preparacion	Ninguna de las fechas anteriores se cumplió todavía. El pedido está en proceso de fabricación.

■ El sistema evalúa los estados de arriba hacia abajo. En cuanto encuentra uno que se cumpla, lo asigna y no sigue revisando. Por eso el orden importa.

1.3 Línea de tiempo del pedido

Cada pedido tiene una vista de línea de tiempo que muestra las cuatro fechas clave (ETR, ETL, ETD, ETA) con un semáforo visual:

- **Alcanzado (verde):** esa fecha ya pasó y el pedido avanzó a la siguiente etapa.
- **Próxima (azul):** es la siguiente etapa que se espera alcanzar.
- **Pendiente (gris):** etapas que todavía están lejos.

02 Lotes de Repuestos (Spare Parts)

Cuando el tipo de pedido es de repuestos (SP), dentro del pedido se despliega una pestaña especial llamada **Spare Parts**. Allí se gestiona el detalle de cada lote de repuestos: qué partes se pidieron, cuántas llegaron, cuánto valió el pedido y en qué estado está cada referencia.

2.1 Indicadores clave (KPIs) del encabezado

Antes de la tabla de lotes aparece una fila de tarjetas con resúmenes globales. Cada una se calcula sumando los datos de todos los lotes visibles:

KPI	Cómo se calcula
Lotes activos	Cuántos lotes de repuestos están activos en ese pedido. Se obtiene simplemente contando las filas de la tabla.
Unidades totales	Suma del total de unidades pedidas en todos los lotes. Por ejemplo, si un lote tiene 50 unidades y otro tiene 30, el total es 80.
Referencias únicas	Cuántos números de parte distintos aparecen en todos los lotes combinados. Se cuentan sin repetir aunque la misma parte aparezca en lotes distintos.
Referencias declaradas	De todas las referencias únicas, cuántas ya pasaron por el proceso de declaración aduanera y tienen estado DECLARED.
Valor declarado (USD)	Suma del valor declarado en aduana de todos los lotes. Este valor lo ingresa el área de importaciones cuando se hace la declaración.
Total FOB USD	Suma del valor FOB (Free on Board) de todos los lotes. El FOB es el precio de la mercancía sin incluir fletes ni seguros. Si algún lote usa el precio del PI (estimado), se indica con la etiqueta 'est.' para advertir que es provisional.

2.2 Información por lote (fila expandible)

Al hacer clic en una fila de lote, se expande para mostrar el detalle. Estos son los datos que muestra cada lote:

Dato	Qué significa y cómo se calcula	Origen
Identificador del lote	El código PI del lote de repuestos, por ejemplo E0000573-SP.	Directo
Modelos	Lista de los modelos de moto a los que aplican las partes de ese lote. Se arma juntando los modelos de todos los ítems del lote sin repetir.	<i>Calculado: unión de modelos únicos</i>
Refs (ítems únicos)	Cuántos números de parte distintos tiene ese lote específico.	<i>Calculado: conteo de part_numbers únicos</i>
Unidades (qty total)	Suma de todas las cantidades pedidas en los ítems de ese lote.	<i>Calculado: suma de qty_ordered</i>
% Recibido	Qué porcentaje del total pedido ya llegó físicamente. Se divide la suma de unidades recibidas entre la suma de unidades pedidas y se multiplica por 100.	<i>Calculado: (recibido ÷ pedido) × 100</i>
Valor pedido USD	El valor en dólares de lo que se pidió. Si hay Packing List confirmado, se usa el precio real (unit_price × qty_ordered). Si no hay Packing List, se usa el precio estimado del PI (fob_pi × qty_ordered).	<i>Calculado: precio × cantidad</i>

Dato	Qué significa y cómo se calcula	Origen
Valor Packing List USD	El valor en dólares de lo que efectivamente llegó según el Packing List. Solo se calcula para ítems con Packing List y que no estén cancelados.	<i>Calculado:</i> $\text{precio_packing} \times \text{cant_recibida}$
Rotación % por clase	Para cada ítem del lote se revisa si tiene clasificación de rotación (Alta, Media, Baja). Se calcula qué porcentaje del lote corresponde a cada clase.	<i>Calculado:</i> $\frac{\text{ítems_de_clase}}{\text{total_ítems}} \times 100$
Detail loaded	Indicador (sí/no) de si ya se cargó el detalle de la orden con todos los ítems.	Directo
Packing list received	Indicador (sí/no) de si ya se cargó el Packing List oficial del proveedor.	Directo

2.3 Tabla de ítems (partes individuales de cada lote)

Dentro de cada lote expandido, hay una tabla con una fila por cada número de parte pedido. Estas son sus columnas:

Columna	Qué significa	Origen
Parte # (Part Number)	Código de fábrica que identifica la pieza, por ejemplo 30100-B01-0000. Se normaliza automáticamente: se convierten a mayúsculas y se quitan los espacios sobrantes para evitar duplicados por diferencias de formato.	Directo
Descripción ES	Nombre de la pieza en español. Se ingresa manualmente o se importa del Excel de la orden.	Directo
Descripción (EN)	Nombre de la pieza en inglés, tal como viene del fabricante.	Directo
Modelo	Modelo de moto al que aplica esa pieza específica.	Directo
Rotación (Rot.)	Clasificación de cuánto se mueve esa pieza en el mercado: Alta (se vende mucho), Media o Baja. Esta clasificación viene del catálogo de partes.	Del catálogo de partes
Pcs Ord. (Piezas pedidas)	Cuántas unidades de esa pieza se pidieron a fábrica.	Directo
Pcs Rec. (Piezas recibidas)	Cuántas unidades de esa pieza llegaron confirmadas por el Packing List.	Directo
Inv. Físico	Cuántas unidades se contaron físicamente en el depósito durante la inspección. Si aparece vacío, significa que todavía no se hizo la inspección física.	Directo (null = sin inspección)
Diferencia	La diferencia entre lo que se contó físicamente (o lo que llegó según Packing List si no hay inspección) y lo que se pidió. Un número negativo significa que faltaron piezas.	<i>Calculado:</i> $\text{físico (o recibido)} - \text{pedido}$
FOB PI	Precio unitario en dólares que aparecía en el PI original (estimado antes de confirmar). Es el precio preliminar.	Directo (del PI)
Unit Price	Precio unitario en dólares confirmado por el Packing List oficial. Es el precio real y definitivo.	Directo (del Packing List)
Amount	Importe total para esa línea: precio unitario multiplicado por la cantidad pedida.	Directo (calculado al cargar el Packing List)
Estado	En qué etapa está esa pieza. Los estados posibles se explican en el punto 2.4.	Directo

2.4 Estados posibles de cada pieza

Estado	Qué significa
PENDING	Pendiente. La pieza fue pedida pero todavía no hay Packing List ni confirmación de llegada.
PARTIAL	Parcial. Llegó una parte de lo pedido pero no todo.
DECLARED	Declarada. La pieza ya pasó por la declaración aduanera.
RECEIVED	Recibida. La cantidad pedida llegó completa.
BACKORDER	Pendiente total en backorder. La pieza no llegó en este pedido y se espera en uno futuro.
BACKORDER_PARCIAL	Pendiente parcial en backorder. Llegó una parte, pero el resto quedó pendiente para el próximo pedido.
CANCELLED	Cancelada. La pieza fue retirada del pedido y no se espera que llegue.

2.5 Reconciliación: Packing List vs. Pedido

Cuando llega el Packing List del proveedor, el sistema compara automáticamente lo que se pidió con lo que el proveedor dice que envió. A este proceso se le llama reconciliación. El resultado para cada pieza puede ser:

Resultado	Qué significa
COMPLETE	La cantidad que dice el Packing List es exactamente igual a la que se pidió.
PARTIAL	El Packing List confirma una cantidad menor a la pedida.
MISSING	El Packing List no incluye esa pieza en absoluto.
EXTRA	El Packing List incluye una pieza que no estaba en el pedido original, o incluye más unidades de las pedidas.

03 Backorders

Un backorder es una pieza que se pidió pero que no llegó en el pedido esperado. La pestaña Backorders centraliza todos esos pendientes para hacer seguimiento de cuándo van a llegar y en qué estado están.

3.1 Indicadores clave (KPIs) del encabezado

KPI	Cómo se calcula
Backorders activos	Cuántos backorders todavía no se resolvieron. Se cuentan los que tienen estado 'activo'.
Partes únicas afectadas	Cuántos números de parte distintos tienen backorders activos. Una misma pieza podría aparecer en varios backorders, pero se cuenta una sola vez.
Mayor antigüedad (días)	El backorder más viejo: cuántos días han pasado desde que se creó el más antiguo de los activos.
Sin PI asignado	Cuántos backorders activos todavía no tienen asignado un pedido futuro donde se espera que lleguen.

3.2 Columnas de la tabla de backorders

Columna	Qué significa	Origen
Parte #	El código de la pieza pendiente.	Directo
Rotación (Rot.)	Clasificación Alta / Media / Baja de esa pieza en el catálogo.	Del catálogo
Descripción	Nombre de la pieza en español.	Directo
Moto	Modelo de moto al que aplica la pieza.	Directo
PI Origen	El pedido donde se pidió originalmente la pieza y no llegó.	Directo
PI Esperado	El pedido futuro donde se espera que llegue la pieza. Puede estar vacío si aún no se sabe.	Directo
Sin Cobrar	Cuántas unidades no llegaron ni siquiera parcialmente. Se calcula como: máximo entre 0 y (cantidad pedida – cantidad recibida).	<i>Calculado: $\max(0, \text{pedido} - \text{recibido})$</i>
Cobrado	Cuántas unidades llegaron pero que el sistema aún no registró como inspeccionadas físicamente. Se calcula: máximo entre 0 y (cantidad recibida – cantidad contada físicamente).	<i>Calculado: $\max(0, \text{recibido} - \text{físico})$</i>
Total pendiente	La suma de 'Sin Cobrar' más 'Cobrado'.	<i>Calculado: suma de los dos anteriores</i>
Días	Cuántos días han pasado desde que se registró el backorder.	<i>Calculado: días desde creación</i>
Estado	Activo (aún pendiente) o Resuelto (ya llegó o se canceló).	Directo

■ La distinción entre 'Sin Cobrar' y 'Cobrado' es importante para el área de inventario: 'Sin Cobrar' refleja piezas que nunca llegaron, mientras que 'Cobrado' refleja piezas que el proveedor dice que envió pero que el depósito todavía no confirmó físicamente.

04 Motocicletas Importadas

La pestaña de Motocicletas muestra el registro individual de cada unidad importada. A diferencia de los repuestos, donde se trabaja con cantidades, aquí cada moto tiene su propia fila con información de trazabilidad: VIN, motor, color, empadronamiento y más.

4.1 Indicadores clave (KPIs) del encabezado

KPI	Cómo se calcula
Total unidades	Cuántas motos en total hay registradas (con todos los filtros activos).
Empadronadas	Cuántas de esas motos ya tienen el certificado de empadronamiento generado.
Pendientes	Cuántas motos todavía no están empadronadas. Es simplemente el total menos las empadronadas.

4.2 Columnas de la tabla de unidades

Columna	Qué significa	Origen
PI Number	El código del pedido de donde viene esta moto.	Directo
Modelo	Nombre del modelo de la moto.	Directo
VIN	Número de identificación del vehículo (Vehicle Identification Number). Es único para cada moto en el mundo.	Directo
Motor No.	Número de serie del motor de esta moto.	Directo
Color RUNT	El nombre oficial del color según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El color original del Packing List se traduce automáticamente al nombre RUNT usando una tabla de conversión que el sistema mantiene.	<i>Calculado: traducción vía tabla de colores RUNT</i>
Año Modelo	El año del modelo de la moto.	Directo
No. Levante	Número de levante aduanero asignado por la DIAN cuando la mercancía es autorizada para salir de aduana.	Directo (del proceso DIAN)
Ubicación	Lugar físico donde está guardada la moto (depósito, bodega, concesionario).	Directo
Naciol.	Indica si esta moto fue separada específicamente para el proceso de nacionalización.	Directo
Observación	Si la moto tiene alguna novedad (daño, faltante de accesorios, etc.), aparece aquí la descripción de esa observación.	Directo
Empadronamiento	Muestra si ya se generó el certificado de empadronamiento y, si es así, la fecha en que se generó.	Directo (bool + fecha)
Gestión Distribuidor	Conjunto de tres indicadores del estado con el distribuidor: si el empadronamiento físico fue enviado al distribuidor, si ya fue facturada, y si ya fue cargada en el RUNT.	Directo (tres indicadores)

4.3 Datos adicionales (accesibles en el formulario de edición)

Al abrir el detalle de una moto se pueden ver y editar datos adicionales:

- **Ítem No.:** Número de línea que tenía esta moto en el Packing List original del proveedor.
- **Contenedor No.:** En qué contenedor viajó esta moto.
- **Sello No. (Seal):** El sello de seguridad del contenedor.
- **No. Aceptación:** Número de aceptación aduanera asignado por la DIAN.
- **Fecha Aceptación:** Cuándo la DIAN aceptó la declaración de importación.
- **Fecha Levante:** Cuándo la DIAN autorizó el levante de la mercancía (salida de aduana).
- **Color original:** El color tal como viene escrito en el Packing List del proveedor, antes de la traducción a RUNT.
- **Nombre distribuidor:** El nombre del distribuidor al que fue asignada para empadronamiento.
- **PDF DIM:** El documento DIM (Declaración de Importación) en formato PDF, almacenado en el sistema.

05 Catálogo de Partes

El Catálogo de Partes es el corazón del módulo de repuestos. Contiene el registro canónico de todas las referencias de piezas que se manejan, con sus descripciones, precios, rotación y cobertura. Es la fuente de verdad desde donde el sistema calcula precios, gestiona inventario y clasifica las piezas.

5.1 Campos principales del catálogo

Campo	Qué significa	Origen
Ref. Fábrica	El código de parte oficial del fabricante (ej: 30100-B01-0000). Es el identificador único de cada pieza en el catálogo. Se normaliza a mayúsculas y sin espacios.	Clave primaria
Ref. UM Colombia	Código interno que UM Colombia asigna a la pieza. Puede diferir del código de fábrica.	Directo
Descripción (EN)	Nombre oficial de la pieza en inglés, extraído del PDF de despiece.	Del PDF
Descripción ES	Nombre de la pieza en español. Lo ingresa manualmente el equipo de UM Colombia.	Manual
Códigos anteriores	Si la pieza tuvo cambios de código con el tiempo (actualizaciones del fabricante), aquí se guardan los códigos viejos. El sistema puede buscar por cualquiera de ellos.	Histórico
Unidad de medida	Cómo se mide y vende la pieza: por unidad, por par, por kit, etc.	Directo
Rotación	Clasificación de movimiento: Alta (se vende frecuentemente), Media o Baja. La establece el equipo de ventas o importaciones.	Manual o importado
FOB Promedio (USD)	El precio promedio ponderado que ha costado esa pieza en todos los pedidos anteriores. Ver cálculo detallado en punto 5.2.	<i>Calculado</i>
FOB Preliminar	Precio estimado del PI, usado solo cuando todavía no llegó ningún Packing List real para esa pieza. Aparece con la etiqueta PREL.	Importado del PI
Flag revisión precio	Marca que indica que el precio de esta pieza necesita ser revisado por el área comercial.	Manual

5.2 Cómo se calcula el FOB Promedio (costo histórico)

El FOB Promedio es el precio unitario ponderado que históricamente ha tenido esa pieza en todos los Packing Lists confirmados. Se usa para calcular los precios de venta. La lógica es:

1. Se buscan todos los ítems de Spare Parts que correspondan a esa referencia (incluyendo códigos anteriores si los tiene).
2. Solo se toman en cuenta los ítems que tienen precio unitario real (del Packing List) y cantidad pedida mayor a cero.
3. Se calcula el promedio ponderado por cantidad:

$$\text{FOB Promedio} = \text{Suma de } (\text{precio_unitario} \times \text{cantidad_pedida}) \div \text{Suma de } (\text{cantidad_pedida})$$

Este promedio se recalcula automáticamente cada vez que se carga un nuevo Packing List. Si todavía no hay ningún Packing List confirmado, se usa el precio preliminar del PI (FOB Preliminar), y la columna se marca con PREL para indicar que es estimado.

5.3 Cadena de precios: de FOB a Precio Público

La aplicación calcula automáticamente cuánto debería costar una pieza para el distribuidor y para el público final, partiendo del costo FOB y aplicando una cadena de factores. Estos factores son configurables por el administrador del sistema:

Factor	Valor por defecto	Para qué sirve
Factor de importación	1.42 (42% sobre el FOB)	Cubre todos los costos de traer la pieza al país: flete internacional, seguro, arancel, IVA de importación, y gastos de aduana. Al multiplicar el FOB por este factor se obtiene lo que realmente costó la pieza puesta en Colombia.
Margen proveedor	35% (0.35)	El porcentaje que UM Colombia agrega sobre el costo importado para cubrir sus costos operativos y obtener su utilidad.
Margen distribuidor	35% (0.35)	El porcentaje que el distribuidor aplica sobre el precio que UM le vende, para llegar al precio que le cobran al público.
IVA	19% (0.19)	El Impuesto al Valor Agregado que aplica Colombia sobre la venta de repuestos.
TRM	3.800 COP/USD (configurable)	La Tasa de Cambio Representativa del Mercado. Se usa para convertir los precios de dólares a pesos colombianos.

Paso a paso del cálculo de precios:

Costo importado (USD)

$\text{FOB Promedio} \times \text{Factor de importación}$

→ Ej: $\text{USD } 10 \times 1.42 = \text{USD } 14.20$

Precio al distribuidor (USD)

$\text{Costo importado} \times (1 + \text{Margen proveedor}) \times (1 + \text{IVA})$

→ Ej: $14.20 \times 1.35 \times 1.19 = \text{USD } 22.83$

Precio público calculado (USD)

$\text{Precio distribuidor} \times (1 + \text{Margen distribuidor}) \times (1 + \text{IVA})$

→ Ej: $22.83 \times 1.35 \times 1.19 = \text{USD } 36.69$

Conversión a COP

$\text{Cada precio anterior} \times \text{TRM}$

→ Ej: $\text{USD } 36.69 \times 3.800 = \text{COP } 139.422$

■ Si el área comercial establece un Precio Final manual para una pieza, ese precio manual prevalece sobre el calculado. El precio calculado sigue apareciendo, pero en cursiva, para referencia.

5.4 Margen implícito del proveedor (semáforo)

La aplicación calcula el margen que realmente está ganando UM Colombia sobre cada pieza, considerando el precio final que se le cobra al distribuidor. Este margen tiene un semáforo de colores para identificar de un vistazo las piezas con márgenes preocupantes:

Color	Cuándo aparece	Qué significa
Verde	$\geq 30\%$	Margen saludable. La pieza genera buena rentabilidad.
Amarillo	$\geq 10\%$	Margen aceptable. Está dentro de lo esperado pero con poco margen de maniobra.
Naranja	$\geq 0\%$	Margen justo. Apenas cubre costos; hay riesgo de pérdida ante cualquier variación.
Rojo	$< 0\%$	Margen negativo. Se está vendiendo por debajo del costo. Requiere revisión urgente.

5.5 Cobertura de cada pieza (punto de color en la tabla)

Al inicio de la columna de referencia de fábrica aparece un pequeño punto de color que indica en qué situación está esa pieza en términos de disponibilidad:

Estado de cobertura	Qué significa
Verde — Aquí	La pieza tiene stock físico confirmado en el depósito. Hay unidades contadas y disponibles.
Azul — En camino	La pieza ya fue recibida en el packing list (el proveedor la envió) pero todavía no fue inspeccionada físicamente en el depósito.
Violeta — Pedido	La pieza está incluida en un pedido activo pero todavía no llegó. Puede estar en tránsito o pendiente de despacho.
Rojo — Sin pedido	La pieza no está en stock, no está en camino y no está incluida en ningún pedido activo. No hay cobertura.

5.6 Panel de cobertura por clase de rotación

El panel de cobertura muestra, para cada clase de rotación (Alta, Media, Baja), cuántas piezas hay en cada estado de cobertura y qué porcentaje representan. Permite identificar rápidamente si las piezas más críticas (alta rotación) están cubiertas o si hay faltantes.

También permite exportar a Excel la lista de piezas que no tienen ningún pedido activo ('no pedidas'), filtradas por clase de rotación. Esto facilita la tarea de armar el próximo pedido de repuestos.

5.7 Secciones del catálogo de despiece (diagramas)

El catálogo también incluye los diagramas de despiece organizados por modelo y sección. Cada sección tiene:

- **Código de modelo:** el modelo de moto al que pertenece esa sección (ej: RENEGADE200).
- **Código de sección:** identificador de la sección dentro del manual (ej: B1, E11).
- **Nombre de la sección:** descripción en inglés del conjunto de piezas (ej: FRAME, AIR CLEANER ASSY).
- **Diagrama:** imagen del despiece correspondiente, almacenada en el sistema.

5.8 Sustitutos de partes

Cada pieza puede tener hasta tres referencias sustitutas registradas. Un sustituto es una pieza alternativa (puede ser de otra marca o modelo) que reemplaza funcionalmente a la original. Los datos que se registran son:

- **Código del sustituto:** el número de parte de la pieza alternativa.
- **Marca:** fabricante del sustituto.
- **Modelo aplicable:** en qué moto funciona este sustituto.
- **Posición:** orden de preferencia (1 es el primer sustituto a considerar).

5.9 Historial de costos de cada pieza

El sistema guarda un registro histórico de todos los precios que ha tenido cada pieza a lo largo de los diferentes pedidos. Esto permite ver cómo evolucionó el precio con el tiempo. El historial incluye:

- **Lote (PI):** de qué pedido vino el precio.
- **Código usado:** el código exacto que trajo ese pedido (puede ser un código anterior al actual).
- **Precio unitario FOB:** el precio de ese Packing List.
- **Cantidad:** cuántas unidades se trajeron a ese precio.
- **Fecha de registro:** cuándo se registró ese dato en el sistema.

06 Modelos de Motocicleta

El módulo de Modelos de Motocicleta contiene las especificaciones técnicas oficiales de cada modelo que UM Colombia comercializa. Esta información es de referencia y se usa también para vincular los pedidos y el catálogo de partes con cada modelo.

6.1 Especificaciones técnicas por modelo

Especificación	Qué es
Nombre del modelo	Nombre comercial completo, por ejemplo RENEGADE 200 SPORT.
Marca	Siempre UM (UM Motorcycles).
Cilindrada	Volumen del motor en centímetros cúbicos, por ejemplo 200cc.
Potencia	Potencia máxima del motor.
Peso	Peso total de la moto en vacío.
Vueltas de aire	Ajuste del carburador: cuántas vueltas tiene la aguja de aire. Dato de servicio técnico.
Posición de cortina	Ajuste de la cortina del carburador. Dato de servicio técnico.
Sistemas de control	Si tiene ABS u otros sistemas electrónicos de control.
Sistema de combustible	Si el motor es carburado (CARBURADOR) o inyectado (INYECCION).
Largo / Ancho / Alto	Dimensiones totales de la moto en milímetros.
Altura de silla	Distancia desde el piso hasta el asiento, en milímetros.
Distancia al suelo	Distancia del chasis al piso (ground clearance), en milímetros.
Distancia entre ejes	Separación entre el eje delantero y trasero, en milímetros.
Tanque de combustible	Capacidad del tanque en litros.
Relación de compresión	Qué tan comprimida está la mezcla antes de la explosión. Dato técnico del motor.
Llanta delantera	Medida del neumático delantero, por ejemplo 90/90-19.
Llanta trasera	Medida del neumático trasero.

6.2 Vinculación de modelos con el catálogo de partes

Para que el catálogo de partes sepa qué secciones de despiece mostrar para cada modelo, existe una tabla de vinculación. Esta tabla conecta:

- **Nombre del modelo en los pedidos** (ej: el texto que viene en el Packing List como 'RENEGADE 200 SPORT').
- **Código de catálogo** (ej: 'RENEGADE200'): el código que usa el sistema para buscar las secciones y diagramas de esa moto.

Esta vinculación permite que al filtrar el catálogo por modelo, el sistema encuentre correctamente las piezas aunque el nombre en el pedido sea ligeramente diferente al del catálogo.

6.3 Colores RUNT

El sistema mantiene una tabla de conversión de colores. Cuando el proveedor describe el color de una moto de cierta manera en el Packing List (por ejemplo 'RED' o 'ROJO VINO'), el sistema lo busca en esta tabla y lo convierte automáticamente al código y nombre oficial que requiere el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Esta conversión es obligatoria para poder realizar el trámite de empadronamiento en Colombia.

07 Informe Gerencial (PDF)

El Informe Gerencial es un reporte en PDF que consolida el estado del negocio en un momento determinado. Se genera filtrando por un rango de fechas (desde / hasta) y cubre siete secciones denominadas F2 a F8. Está pensado para que la gerencia tenga una vista ejecutiva sin necesidad de navegar por los distintos módulos.

7.1 F2 — Pedidos de Importación (vista instantánea)

Muestra el estado actual de todos los pedidos activos al momento de generar el informe. No se filtra por fecha, sino que refleja la situación en tiempo real.

Dato en el informe	Cómo se calcula
Pedidos activos total	Cuántos pedidos están en curso (no completados ni cancelados).
Pedidos de motos activos	Cuántos de esos pedidos activos son de motocicletas completas.
Pedidos de repuestos activos	Cuántos de esos pedidos activos son de kits de repuestos (SP).
Motos por estado	Desglose de los pedidos de motos: cuántos están nacionalizados, en tránsito o en origen.
Unidades de motos totales	Suma de todas las unidades de motos en pedidos activos.
Repuestos FOB total	Suma del valor FOB en dólares de todos los ítems de repuestos en pedidos activos. Se usa el precio del PI (estimado) para los ítems sin packing list confirmado.

7.2 F3 — Inventario de Motocicletas (vista completa, sin filtro de fecha)

Muestra el estado del inventario físico de motos. Tampoco se filtra por fecha; refleja el inventario actual en el momento de generar el reporte.

Dato en el informe	Cómo se calcula
Total unidades	Todas las motos registradas en el sistema.
Disponibles	Motos sin observación, sin separar para nacionalización, no facturadas.
Separadas para nacion.	Motos que el área de importaciones marcó como separadas para el proceso de nacionalización.
Pendientes de empadronamiento	Motos que todavía no tienen el certificado de empadronamiento generado.
Con observación	Motos que tienen alguna novedad registrada (daño, faltante, etc.).
Con RUNT	Motos que ya fueron cargadas en el sistema RUNT.
Facturadas histórico	Total de motos que en algún momento fueron facturadas al distribuidor.
Desglose por modelo	Para cada modelo de moto: cuántas unidades están disponibles y cuántas hay en total.

7.3 F4 — Cobertura de Repuestos (vista instantánea)

Dato en el informe	Cómo se calcula
Total referencias en catálogo	Cuántas referencias de piezas distintas existen en el catálogo.
Aquí	Cuántas referencias tienen stock físico confirmado en el depósito.
En camino	Cuántas referencias están en algún pedido con packing list recibido pero sin inspección física.
Pedido	Cuántas referencias están en algún pedido activo pero todavía sin confirmación de llegada.
Sin cobertura	Cuántas referencias no tienen stock, no están en camino y no están pedidas.
FOB en stock	El valor total en dólares (FOB) del stock físico disponible. Se calcula multiplicando la cantidad disponible de cada pieza por su FOB Promedio.

7.4 F5 — Rotación de Repuestos (vista instantánea)

Para cada clase de rotación (Alta, Media, Baja) muestra:

Dato en el informe	Cómo se calcula
Refs en la clase	Cuántas referencias del catálogo están clasificadas en Alta / Media / Baja rotación.
FOB disponible	El valor FOB total del stock físico disponible para esa clase de rotación.
FOB en riesgo	Solo para rotación Media y Baja: el valor FOB de piezas que están pedidas pero no han llegado todavía. Se consideran 'en riesgo' porque son piezas de baja demanda cuya inversión podría quedarse inmovilizada.

7.5 F6 — Backorders (filtrado por período)

Esta sección sí se filtra por el rango de fechas seleccionado al generar el informe.

Dato en el informe	Cómo se calcula
Backorders activos	Cuántos backorders están sin resolver en el período.
Resueltos en el período	Cuántos backorders se resolvieron (llegó la pieza o se canceló) dentro del rango de fechas.
Referencias afectadas	Cuántos números de parte distintos tienen backorders activos.
FOB pendiente	El valor FOB en dólares de todo lo que está en backorder activo. Se calcula: suma de (cantidad pendiente × precio unitario) para cada backorder activo.

7.6 F7 — Ajuste de Pedidos (filtrado por período)

Muestra el estado de las solicitudes de ajuste sobre pedidos activos (cancelaciones y cambios de cantidad).

Dato en el informe	Cómo se calcula
Pendientes de cancelar	Cuántos ítems tienen una solicitud de cancelación pendiente de confirmar con fábrica.
Pendientes de cambiar	Cuántos ítems tienen una solicitud de cambio de cantidad pendiente.
Ejecutados en el período	Cuántas cancelaciones se concretaron efectivamente dentro del período.

Dato en el informe	Cómo se calcula
FOB en cancelaciones pendientes	El valor FOB de los ítems que están esperando ser cancelados.
FOB en cancelaciones ejecutadas	El valor FOB de los ítems que ya fueron cancelados en el período.

7.7 F8 — Remisiones de Inventario (filtrado por período)

Las remisiones son los despachos de repuestos desde el depósito central. Para cada tipo de remisión muestra:

Tipo de remisión	Qué significa
PEDIDO	Despacho de repuestos por un pedido formal de un distribuidor o taller.
GARANTIA	Despacho de repuestos para cubrir una garantía.
CORTESIA	Repuesto entregado sin cobro como cortesía.
VEHICULO_PROPIO	Repuesto usado en motos del propio inventario de UM Colombia.

Para cada tipo se reportan: total de despachos realizados, valor FOB despachado, y total de anulaciones en el período.

08 Órdenes de Servicio — Gestión de Repuestos

Las Órdenes de Servicio (OTs) representan los trabajos de taller: reparaciones, revisiones por kilometraje, garantías y PDI (Pre-Delivery Inspection). En cada OT pueden registrarse los repuestos utilizados.

8.1 Semáforo de vehículos en taller (dashboard)

El dashboard principal muestra los vehículos que están actualmente en taller con un semáforo visual que indica cuánto tiempo llevan:

Color	Criterio y significado
Verde	El vehículo lleva 2 días o menos en taller. Tiempo normal.
Amarillo	Lleva entre 3 y 5 días. Está tardando más de lo esperado.
Rojo	Lleva más de 5 días. Requiere atención inmediata para no afectar la experiencia del cliente.

■ El tiempo en taller se cuenta en días desde que se creó la orden de servicio hasta el momento actual (o hasta la fecha de entrega si ya fue entregado).

8.2 Repuestos registrados en una OT

Dentro de cada OT se pueden registrar los repuestos que se usaron o solicitaron:

Campo	Qué significa
Referencia	El número de parte del repuesto utilizado.
Cantidad	Cuántas unidades de ese repuesto se usaron.
Tipo	Si el repuesto es de garantía (warranty), pagado por el cliente (paid) o en cotización (quote).
Estado	Si el repuesto está pendiente de conseguir (pending), disponible en depósito (available) o ya aplicado a la moto (applied).

8.3 Remisiones de inventario

Una remisión es la salida oficial de repuestos del depósito. Cada remisión tiene:

Campo	Qué significa
Tipo	El motivo del despacho: PEDIDO, GARANTIA, CORTESIA o VEHICULO_PROPIO.
Estado	BORRADOR (en preparación), DESPACHADO (salió del depósito) o ANULADO (se canceló).
Número de remisión	El código único asignado automáticamente al momento del despacho, con el formato REM-AÑO-SECUENCIA (ej: REM-2025-0042).
Lote asociado	Si el tipo es PEDIDO, se vincula con el lote de repuestos específico que origina el despacho.
Notas	Observaciones adicionales sobre el despacho.
Ítems	Lista de las piezas despachadas con su cantidad.

Campo	Qué significa
Movimientos	Registro de cambios en el inventario: un número negativo significa salida (despacho), un número positivo significa entrada (anulación de una remisión anterior).

09 Exportaciones y Cargas de Datos

El sistema permite tanto exportar información hacia Excel o PDF, como cargar datos masivamente desde archivos Excel. Esta sección resume todas esas acciones disponibles.

9.1 Exportaciones disponibles

Exportación	Contenido
Pedidos de importación	Exporta la tabla de pedidos al formato Excel con las columnas: PI Number, Modelo, Ciclo, Cantidad, Tipo, Estado, Contenedores, ETR, ETL, ETD, ETA, Docs Digitales, Docs Originales, Vessel, BL/Contenedor, Observaciones.
Ítems de repuestos	Exporta todos los ítems de Spare Parts al formato Excel con: Lote (PI), Part Number, Descripción ES, Descripción EN, Modelo Aplicable, Qty Pedido, Qty Recibido, Qty Pendiente, Estado, PI Backorder, Precio Unitario USD, Monto USD.
Backorders	Exporta la lista de backorders al formato Excel con: Part Number, Descripción ES, Modelo, Qty Pendiente, PI Origen, PI Esperado, Días desde origen, Fuente, Estado, Fecha de Creación.
Unidades de motos	Exporta el registro de motocicletas con todos sus campos incluyendo VIN, motor, color, empadronamiento y estado.
Partes sin pedido por rotación	Exporta por separado (filtrado por clase Alta, Media o Baja) la lista de referencias que no tienen cobertura activa. Muy útil para armar el próximo pedido de repuestos.
Informe Gerencial	Genera el PDF ejecutivo con el resumen de las 7 secciones (F2 a F8) para el período seleccionado.

9.2 Cargas de datos (uploads)

Carga	Qué hace
Excel de seguimiento de pedidos	Carga masiva del estado de pedidos desde una planilla Excel. Solo disponible para superadministradores. Actualiza los campos de fechas ETR, ETL, ETD, ETA, BL, contenedor y estados de documentación.
Packing List de motos (VINS)	Carga el listado de VINS y números de motor de las motos incluidas en un pedido, junto con datos de contenedor, sello, colores e ítems.
Detalle de orden de repuestos	Carga el detalle de los ítems de un lote de repuestos (qué piezas se pidieron, en qué cantidad y a qué precio del PI).
Packing List de repuestos	Carga el packing list oficial del proveedor para un lote SP. Dispara la reconciliación automática y actualiza las cantidades recibidas y precios reales.
Clasificación de rotación masiva	Carga un Excel con dos columnas (código de parte y clase de rotación) para clasificar masivamente muchas piezas a la vez.
FOB preliminar desde PI	Carga un Excel con los precios estimados (del PI) para piezas que todavía no tienen Packing List confirmado.
Catálogo de despiece (PDF)	Carga el PDF del manual de despiece de un modelo específico. El sistema extrae automáticamente los números de parte y los agrega al catálogo.