

# Mise en place Gotify

---

# Mise en place Gotify

---

Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

## Sommaire

1. Objectif
  2. Rôle de Gotify dans le homelab
  3. Pré-requis
  4. Préparation LXC avant démarrage
  5. Premier démarrage du LXC
  6. Installation de Docker dans le LXC
  7. Déploiement de Gotify avec Docker
  8. Sécurisation UFW (LAN + VPN)
  9. Intégration avec Uptime Kuma
  10. Accès depuis le téléphone
- 

## 1. Objectif

Déployer Gotify dans un LXC Proxmox, de manière propre et sécurisée, pour recevoir les notifications de mes services (Uptime Kuma, scripts système, etc.).

Fiche commune de dépannage Docker : [Commandes Docker - Homelab](#)

---

## 2. Rôle de Gotify dans le homelab

Gotify est un serveur de notifications auto-hébergé.

Je l'utilise pour :

- centraliser mes alertes techniques ;
  - recevoir les incidents Uptime Kuma ;
  - garder un canal de notification local (LAN/VPN) sans exposition publique.
-

### 3. Pré-requis

Un nœud Proxmox fonctionnel.

Un CT Debian/Ubuntu dédié à Gotify.

Une IP fixe prévue pour le CT: `10.0.0.70`.

Un accès `sudo`.

---

### 4. Préparation LXC avant démarrage

---

### 5. Premier démarrage du LXC

#### 5.1 Mettre le système à jour

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

---

### 6. Installation de Docker dans le LXC

#### 6.1 Installer et activer Docker

Commandes centralisées :

[Vérification rapide Docker](#)

[Service Docker](#)

#### 6.2 Créer un utilisateur d'administration (après Docker)

Créer l'utilisateur Linux dédié :

```
sudo adduser usergotify
```

L'ajouter au groupe `sudo` :

```
sudo usermod -aG sudo usergotify
```

L'ajouter au groupe `docker` :

Voir la référence :

[Permissions Docker](#)

Vérifier les groupes :

```
id usergotify
```

Ouvrir une nouvelle session :

```
su - usergotify
```

---

## 7. Déploiement de Gotify avec Docker

### 7.1 Lancer le conteneur

Commande centralisée :

[Lancer/relancer Gotify](#)

### 7.2 Vérifier l'état

Vérification Docker centralisée :

[État conteneur, ports et logs](#)

```
ss -tulpen | grep 8080
```

### 7.3 Accès web

URL : `http://10.0.0.70:8080`

identifiant par défaut : `admin`

mot de passe par défaut : `admin`

Important :

changer le mot de passe admin immédiatement après la première connexion.

### 7.4 Créer un utilisateur Gotify (optionnel)

Pour éviter d'utiliser `admin` au quotidien :

Ouvrir `Users` .

Cliquer sur `Create User` .

Créer un utilisateur dédié.

Donner les droits selon l'usage.

---

## 8. Sécurisation UFW (LAN + VPN)

Les règles UFW de ce serveur sont centralisées ici :

[Règles UFW Gotify \(CT 106\)](#)

En cas d'erreur `ufw-init` ou `iptables-restore` , utiliser la procédure centralisée :

## 9. Intégration avec Uptime Kuma


### 9.1 Créer une application Gotify

Dans Gotify, ouvrir l'onglet **APPS** puis cliquer sur **CREATE APPLICATION**.



Cette capture montre l'accès à la gestion des applications et le bouton de création.

Renseigner les informations de l'application (nom, description, priorité), puis cliquer sur **CREATE**.


A screenshot of the 'Create an application' form in Gotify. The form has a dark background. At the top, it says 'Create an application' and 'An application is allowed to send messages.' Below this, there are three input fields: 'Name \*' with the text 'Sambe Server' entered, 'Short Description', and 'Default Priority' with the value '1' selected from a dropdown menu. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'CANCEL' and 'CREATE'. The 'CREATE' button is highlighted with a red box.

Cette étape crée le canal d'envoi dédié, ici pour la supervision SMB.


Ouvrir l'application créée et copier le jeton ( **Token** ) qui sera utilisé dans Uptime Kuma.

### 9.2 Configurer la notification dans Uptime Kuma

Dans Uptime Kuma, sélectionner la sonde concernée puis cliquer sur **Modifier**.



Cette capture montre l'ouverture de la sonde **SMB SERVER** pour accéder à sa configuration. Dans la section **Notifications**, cliquer sur **Créer une notification**.



Cette étape ouvre la fenêtre de création d'un nouveau canal d'alerte.


Renseigner les paramètres Gotify, puis tester :

type : **Gotify** ;


URL : **http://10.0.0.70:8080** ;

jeton d'application : coller le token copié dans Gotify ;

cliquer sur **Tester**.



La capture valide la configuration complète du connecteur (URL + token + test).  
Vérifier dans Gotify que le message de test Uptime Kuma est bien reçu.



La présence du message `Uptime-Kuma` confirme que l'intégration est opérationnelle.

---

## 10. Accès depuis le téléphone

### 10.1 Installer l'application Android

Télécharger l'application `Gotify` depuis :


Play Store ;

ou F-Droid.

Relier le téléphone au Wi-Fi local ou au VPN avant la connexion.

### 10.3 Connexion à Gotify


Renseigner l'URL `http://10.0.0.70:8080`, vérifier la détection de version, puis entrer les identifiants.



La détection `Found Gotify v2.9.1` confirme que le client mobile communique bien avec le serveur.

### 10.4 Créer la session du client

Choisir un nom de session (exemple `S25`) puis valider.



Ce nom permet d'identifier clairement++ le téléphone dans les sessions actives.

## 10.5 Validation côté mobile

Exemple de réception de notification sur le téléphone pendant les tests.

