

Mise en place Uptime Kuma

Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

1. Objectif
 2. À quoi sert Uptime Kuma
 3. Pré-requis
 4. Configuration LXC (Proxmox)
 - 4.3 Création d'un utilisateur d'administration
 5. Installation de Docker dans le LXC
 6. Déploiement Uptime Kuma avec Docker
 7. Sécurisation minimale (UFW)
 8. Accès à l'interface, compte et ajout des sondes
-

1. Objectif

Déployer Uptime Kuma dans un conteneur LXC Proxmox avec Docker pour surveiller mes services (Jellyfin, Samba, VPN, Pi-hole, etc.), recevoir des alertes et vérifier leur disponibilité.

Fiche commune de dépannage Docker : [Commandes Docker - Homelab](#)

2. À quoi sert Uptime Kuma

Uptime Kuma sert à :

- surveiller si un service répond (HTTP, TCP, Ping, DNS, etc.) ;
- mesurer le temps de réponse ;
- recevoir des alertes quand un service tombe ;
- garder un historique simple des incidents.

Exemple d'usage dans mon homelab :

`http://10.0.0.30:8096` (Jellyfin)

`10.0.0.20:445` (Samba)

`10.0.0.80:53` (Pi-hole DNS)

`10.0.0.50:22` (serveur VPN)

3. Pré-requis

Un nœud Proxmox opérationnel.

Un CT Debian/Ubuntu dédié à Uptime Kuma.

Une IP fixe pour le CT (exemple : `10.0.0.60`).

Accès `sudo`.

4. Configuration LXC (Proxmox)

4.1 Options recommandées avant démarrage

Depuis l'hôte Proxmox :

```
pct set 105 -features keyctl=1,nesting=1
```

Explication :

`keyctl=1` : évite des blocages de certaines fonctions dans le conteneur.

`nesting=1` : nécessaire pour un usage Docker propre en LXC.

4.3 Création d'un utilisateur d'administration

Créer un utilisateur dédié :

```
sudo adduser userkuma
```

L'ajouter au groupe `sudo` :

```
sudo usermod -aG sudo userkuma
```

Vérifier :

```
id userkuma
```

5. Installation de Docker dans le LXC

Mettre le système à jour :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Installer, activer et vérifier Docker :

[Vérification rapide Docker](#)

[Service Docker](#)

[Droits groupe Docker](#)

Recharger la session utilisateur pour prendre en compte le groupe `docker` :

```
su - userkuma
```

6. Déploiement Uptime Kuma avec Docker

Toutes les commandes Docker de déploiement sont centralisées ici :

[Lancer ou relancer Uptime Kuma \(run\)](#)

[Vérifier l'état Docker](#)

[Voir les logs réseau/ports](#)

Vérifier :

```
ss -tulpen | grep 3001
```

7. Sécurisation minimale (UFW)

Les règles UFW de ce serveur sont centralisées ici :

[Règles UFW Uptime Kuma \(CT IOI\)](#)

En cas d'erreur `ufw-init` ou `iptables-restore`, utiliser la procédure centralisée :

[Réparer UFW](#)

8. Accès à l'interface, compte et ajout des sondes

8.1 Accéder à l'interface


Ouvrir le navigateur :

```
http://10.0.0.60:3001
```

Capture à ajouter :


page d'accueil Uptime Kuma.

8.2 Créer le compte administrateur



The screenshot shows the Uptime Kuma registration interface. At the top is the Uptime Kuma logo, a green circle with a white 'U' inside. Below the logo is the text 'Uptime Kuma' in a bold, sans-serif font. Underneath that is the instruction 'Créer votre compte administrateur'. The form consists of five input fields: a language dropdown menu currently set to 'Français', followed by fields for 'Nom d'utilisateur', 'Mot de passe', and 'Répéter le mot de passe'. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Créer'.


Créer votre compte Uptime Kuma.



Voici l'accueil d'Uptime Kuma.

8.3 Ajouter une sonde (procédure)

Cliquer sur `Ajouter une nouvelle sonde`.



Choisir le type de moniteur (HTTP(s) , TCP Port , DNS , Keyword , UDP Port).

Renseigner le nom, la cible et le port.

Appliquer les options recommandées selon le service.


Enregistrer, puis vérifier l'état de la sonde (Up ou Down).

⚠ Certificat auto-signé

Pour une sonde HTTP(s) vers Proxmox ou un service avec certificat auto-signé, il faut activer l'option **Ignorer les erreurs TLS/SSL** dans la sonde.

Sinon, le service peut être marqué Down alors qu'il est bien accessible.

Capture à ajouter (option TLS/SSL dans la sonde) :



8.4 Sondes recommandées pour ton homelab

Service	Type de sonde	Cible / Port	Réglage recommandé (crucial)
Proxmox	HTTP(s)	https://IP:8006	Activer Ignorer les erreurs TLS/SSL .
Pi-hole (DNS)	DNS	IP_PIHOLE	Nom d'hôte : duckduckgo.com (port 53).
Pi-hole (Web)	HTTP(s)	http://IP/admin	Vérifier que l'interface d'administration répond.
WireGuard	Ping	IP_DU_LXC	Le ping est plus fiable qu'un test de port UDP pour ce cas.
Jellyfin	HTTP(s)	http://IP:8096	Sans mot-clé (plus fiable quand le rendu JS bloque la détection).
SMB Server	Port TCP	445	Vérifier que le partage de fichiers est ouvert.
BentoPDF	HTTP(s)	http://IP:PORT	Utiliser le port exact de ton service PDF.