ROLA: ADMINISTRATOR

08

Instrukcja dla administratora

Użytkownicy i logowanie Google, zespoły, limity gwarancji, typy naczep, przekazania, audyt i diagnostyka. Administrator może też wszystko, co opiekun, opiekun wniosków, eksport i weryfikator.

Wersja na podstawie aplikacji z października 2026 · dane na zrzutach są fikcyjne (środowisko demo)

Uprawnienia administratora

- pełna obsługa wszystkich przewoźników i floty (także trwałe usuwanie — z podaniem powodu 3–500 znaków);
- weryfikacja wniosków jak opiekun wniosków; jedyny, kto koryguje dane w „Czeka na autoryzację”;
- anulowanie dowolnego aktywnego wyjazdu, statusy eksportu i weryfikatora, tablica km;
- decyzje o wszystkich przekazaniach planistów (sam ich nie składa);
- limity, typy naczep, zespoły, mapowanie stanowisk, użytkownicy, audyt, diagnostyka.

MENU (DODATKOWE POZYCJE)


Typy naczep · Zespoły prowadzące · Wyjazdy · Limity · Użytkownicy · Logowanie Google · Audyt · Diagnostyka. Przekazania z licznikiem oczekujących.

Konto administratora jest zawsze **lokalne** (login + hasło + kod) — działa także, gdy Google lub MAGSpace są niedostępne.

E-MAILE

Wszystkie e-maile o wnioskach i reklamacjach, „Pojazdy do usunięcia” (codziennie, co 3 dni dla tych samych) i raport tygodniowy (pon. 09:00).

Użytkownicy



Filtry: login / nazwa, rola, aktywni / nieaktywni, **Tylko liderzy**.


Kolumny: login, imię i nazwisko, e-mail, rola (+ „Lider", „ręcznie"), aktywny, zarządzanie (MAGSpace / Lokalne), utworzono.

Akcje: **Edytuj**, **Zresetuj hasło…**, **Dezaktywuj** / **Aktywuj**. Użytkowników nie usuwa się.


Konto zarządzane przez MAGSpace ma rolę i aktywność tylko do odczytu — zmienia je synchronizacja (zwolnienie = wyłączenie w ~15 min).

Formularz użytkownika

POLE	WYMAGANE	ZASADY
Login	TAK	przy tworzeniu; 2–64 znaki [a-zA-Z0-9._-]
Imię i nazwisko	TAK	1–128
E-mail	TAK	do 160 znaków
Rola	TAK	admin, pracownik (Opiekun wniosków), opiekun, planista, dyspozytor, eksport, weryfikator — **przewoźnika zakłada się w Przewoźnikach**
Lider	nie	tylko planista, dyspozytor, opiekun, pracownik, eksport
Przełożony (lider)	nie	tylko planista — aktywny planista-lider; „brak" = decyduje administrator
Hasło tymczasowe	nie	przy tworzeniu; ≥ 10 znaków, litera i cyfra; puste = wygenerowane
Aktywny / Zarządzanie / Rola przyznana ręcznie	nie	przy edycji



Logowanie Google (SSO)




Status MAGSpace i ostatnia synchronizacja.

Mapowanie stanowisk: stanowisko → rola (+ lider). Automatycznie: DYSPOZYTOR* → dyspozytor, PLANISTA* → planista, DAF → opiekun.

Odrzucone logowania — osoby bez roli; **Nadaj dostęp** → rola (wymagana) i lider. Tak nadaje się role pracownik / weryfikator / eksport — **ręcznie, osobno dla każdej osoby**.


Zespoły prowadzące




POLE	WYM.	ZASADY
Kod	TAK	format N.N.N (np. 1.1.13), unikalny
Nazwa	nie	do 120 znaków
Dyspozytorzy	nie	do 20 aktywnych; dodanie przenosi z innego zespołu
Aktywny		

Ciągnik przypisuje się do zespołu w formularzu ciągnika (pole wymagane). Dyspozytorzy widzą ciągniki swojego zespołu.

Limity gwarancji km






Rok (2020 … bieżący + 2), 12 miesięcy: **Km / dzień**, **Km / sobota**, **Stawka € / km**. Zapis po wyjściu z pola.


Gwarancja dzienna i sobotnia są niezależne (pola wyboru). Brak konfiguracji = 540 km/dzień i 0,50 €/km. 0 km = gwarancja wyłączona.

Zastosuj do wielu miesięcy — zakres, „Bez zmian / Włącz i ustaw / Wyłącz". Nie można cofnąć (stare wartości w audycie).

Wnioski zamrażają limity z dnia złożenia.

Typy naczep i wyjazdy






TYPY NACZEP

Nazwa (wymagana, 1–64), skrót (do 16), opis (do 500), aktywny. Trwałe usunięcie z powodem.

WYJAZDY

Wszystkie wyjazdy, tylko podgląd: status, przewoźnik / nr rej., daty. Akcje na wyjazdach wykonuje się w panelach eksportu i weryfikatora (admin ma do nich dostęp).


Przekazania — decyzje




Wszystkie wnioski o zmianę planisty. Zatwierdzasz lub odrzucasz (powód 3–500 znaków), szczególnie gdy planista nie ma lidera albo lider jest stroną wniosku.

Nawet administrator nie zmienia planisty bezpośrednio — tylko wnioskiem.

Audyt i diagnostyka





AUDYT

Filtry: typ obiektu, użytkownik, akcja, daty. Szczegóły zdarzenia: IP, przed / po, metadane.

DIAGNOSTYKA

Maile — kolejka i **Wyślij ponownie**; **Wnioski** — alerty jakości danych; **Baza danych** — stan PostgreSQL, Redis, MAGSpace.

Zadania automatyczne (czas polski)

KIEDY	CO	KTO DOSTAJE
codziennie 07:00	przegląd terminów weryfikacji wniosków	opiekunowie wniosków
codziennie 07:10	pilnowanie porozumień (10 dni roboczych)	przewoźnicy (3 i 1 dzień przed), opiekunowie (przegląd)
codziennie 07:20	pojazdy do usunięcia (stoją ≥ 29 dni)	administratorzy
poniedziałek 09:00	raport tygodniowy	administratorzy
co 15 min	synchronizacja z MAGSpace — wyłączanie kont zwolnionych	—