Návrh rozhraní – AquaControl v1.0

Obrázky sú snímky skutočnej aplikácie (ukážkové údaje). Každá obrazovka uvádza, ktoré požiadavky a use cases pokrýva.

Základné rozloženie

Okno má **ľavé menu** s piatimi tlačidlami a **pravú časť**, v ktorej sa zobrazuje vybraná stránka. Menu je stále viditeľné, takže ku každej funkcii sa dostaneš jedným kliknutím. Rozhranie je v slovenčine, hodnoty majú jednotky a upozornenia sú vyjadrené slovami („príliš nízke“, „príliš vysoké“) aj farbou.


1. Domov



Domov – posledné meranie, všetko v norme

Účel	Rýchly prehľad posledného merania a stavu vody.
Prvky	Dátum posledného merania, hodnoty s jednotkami, hlásenie „Všetky hodnoty sú v norme“.
Súvisí s	UC-001, FR-002, FR-027, NFR-A-02

2. Domov – upozornenia



Domov – hodnoty mimo hraníc

Účel	Ukázať, ktoré parametre sú mimo hraníc a čo s tým robiť.
Prvky	Riadok ⚠ pre každý parameter: hodnota, jednotka, povolený rozsah a rada (ak existuje).
Súvisí s	UC-005, FR-022, FR-023, FR-024


3. Zadať merania



Formulár na zadanie merania

Účel	Zapísať výsledok ručného testu vody.
Prvky	Výber dátumu a času (s kalendárom), šesť číselných polí v poradí prúžku Terra 6 in 1, poznámka, tlačidlo Uložiť meranie.
Overenie vstupu	Polia prijímajú iba čísla v rozsahu (pH 0 až 14, ostatné 0 až 250).
Súvisí s	UC-003, FR-011 až FR-014, FR-016


4. Upozornenie pri ukladaní



Okno s upozornením na hodnoty mimo hraníc

Účel	Zachytiť omyl pri zadávaní skôr, než sa meranie uloží.
Prvky	Zoznam parametrov mimo hraníc s hodnotou a povoleným rozsahom; otázka „Uložiť meranie aj tak?“ (predvolená odpoveď Nie).
Súvisí s	UC-005, FR-022, FR-023, NFR-U-03


5. História



História meraní so zvýraznenou hodnotou mimo hraníc

Účel	Prezrieť všetky merania a sledovať, kedy hodnoty stúpli alebo klesli.
Prvky	Tabuľka s jednotkami v hlavičke, červené pozadie pri hodnote mimo hraníc, tlačidlo Vymazať vybrané meranie (s potvrdením).
Súvisí s	UC-002, FR-015, FR-017, FR-022, NFR-U-02


6. Nastavenia



Nastavenia – tmavý režim a hranice hodnôt

Účel	Prispôsobiť hranice upozornení chovaným rybám a prepnúť vzhľad.
Prvky	Tlačidlo Tmavý/Svetlý režim, minimum a maximum pre každý parameter, tlačidlo Uložiť hranice. Neplatné hranice (minimum väčšie ako maximum) sa odmietnu.
Súvisí s	UC-006, FR-021


7. Importovať fotku



Import fotky – zatiaľ iba náhľad

Účel	Pripraviť miesto pre rozpoznanie hodnôt z fotky testovacieho prúžku.
Prvky	Tlačidlo Vybrať fotku, náhľad obrázka, poznámka o plánovanom rozpoznávaní.
Stav	Rozpoznanie farieb ešte nie je hotové (plánované).

8. Tmavý režim



História v tmavom režime

Účel	Pohodlnejšie používanie pri slabom svetle.
Prvky	Rovnaké rozloženie, tmavé pozadie; červené zvýraznenie hodnôt zostáva.
Súvisí s	Doplnková funkcia

Plánované úpravy rozhrania

• **Rozpoznanie z fotky:** hodnoty z prúžku sa predvyplnia do formulára „Zadať merania“; používateľ ich pred uložením skontroluje a prípadne zmení.

• **Grafy a filter:** v Histórii pribudne výber parametra a obdobia a graf vývoja hodnôt.

• **Databáza rýb:** porovnanie hodnôt vody s nárokmi chovaných rýb.