

Unir Cliente a Dominio

2r.SMX - SOX Práctica 0.4

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 27-10-2022

Índice

Parte 01 [Configuración del sistema cliente]

[01-Comprobación de datos de red \[Servidor\]](#)

[02-Configuración del IP cliente](#)

[03-Confirmación de configuración de red cliente/servidor](#)

Parte 02 [Integración del cliente en el dominio]

[04-Unión del sistema cliente al dominio \[santiago.local\]](#)

01-Comprobación de datos de red [Servidor]

Mediante un IPconfig /all visualizamos todos los datos de nuestra red en el servidor.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WServer-SGS
Sufijo DNS principal . . . . : santiago.local
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: santiago.local


Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-64-D8-BA
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::283f:a87d:845e:d024%9(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 172.30.6.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 172.30.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 67633191
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-C7-84-2F-08-00-27-64-D8-BA
Servidores DNS. . . . . : ::1
                        127.0.0.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

02-Configuración del IP cliente



Tras la revisión de los datos de red del servidor, procedemos a configurar los datos de red del cliente, asignando unos valores de IP fija, adoptamos esta decisión ante la falta de un servicio DNS en nuestro dominio.



02-Configuración del IP cliente

[02]


Accediendo a las propiedades de conexión, accedemos a las propiedades de la misma.



02-Configuración del IP cliente

[03]

Una vez en las propiedades de nuestra NIC, seleccionamos [Protocolo de internet versión 4 (TCP/Ipv4)]. Teniendolas en selección, activamos el botón [Propiedades].



03-Confirmación de configuración de red cliente/servidor

Tras aplicar la nueva configuración de red, procedemos a realizar un ping desde el sistema cliente al servidor de dominio, viendo que efectivamente ya se encuentran en la misma red.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Cliente_W10_SOX>ping 172.30.6.10



Haciendo ping a 172.30.6.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.30.6.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.30.6.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.30.6.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.30.6.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.30.6.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Cliente_W10_SOX>
```

04-Unión del sistema cliente al dominio [santiago.local]


Desde el escritorio del sistema cliente, nos dirigimos hacia el botón "windows" y una vez situados sobre él, pulsamos el botón derecho del ratón. De las opciones que se nos muestran en el menú emergente, seleccionamos "Sistema".



04-Unión del sistema cliente al dominio [santiago.local]

[02]


Desde el panel de sistema, seleccionamos la opción “opciones de configuración relacionadas” [información del sistema] desde aquí, tenemos que clicar en “cambiar configuración” (cambiar nombre de equipo, avanzado; en versiones modernas de W10)




04-Unión del sistema cliente al dominio [santiago.local]

[03]

Tras seleccionar la pestaña [Nombre de equipo], clicamos en el botón “cambiar” de [Cambiar el nombre de este equipo o cambiar el dominio o grupo local]





Introducimos el nombre de nuestro dominio [santiago.local] Y pulsamos aceptar. Tras esto tendremos que introducir el nombre “Administrador” y la contraseña del administrador de nuestro dominio. Si es correcta, veremos este mensaje:



04-Unión del sistema cliente al dominio [santiago.local]

[04]

Tras esto solo nos quedará reiniciar el sistema, y el equipo ya se reiniciará estando integrado en el dominio.



A reiniciarse, nos indica que estamos en el dominio [Santiago] para comprobar la integración, emplee un usuario anteriormente creado en Active directory [gsantiago] para el cual (tal como estaba configurado) se me solicitó un cambio de contraseña.

04-Unión del sistema cliente al dominio [santiago.local]

[05]

Tras cambiar la contraseña, entramos en el sistema y vemos que efectivamente windows lo trata como si fuera un equipo recién instalado, solicitandonos todos los ajustes necesarios para personalizar el sistema. La integración ha finalizado.

