

Documentation pour la connexion à distance au serveur :


1. Fiche d'identité serveur :

- **Nom du Serveur** : WIN-3TUE69SC8KI
- **Adresse IP** : 192. ***. **. **
- **Système d'Exploitation** : Windows Server 2022
- **Port RDP** : 3389 (par défaut)
- **Groupe de travail** : WORKGROUP
- **Nom de session** : Administrateur
- **Mot de passe** : *****

2. Préalable :


- Côté client (PC) :

Rendez-vous dans les paramètres, puis recherchez « Bureau à distance ».
Activez-le comme indiqué sur la photo ci-dessous.




- Côté serveur :


Rendez-vous dans le « Gestionnaire de serveur », puis dans « Serveur local ». Ensuite, allez dans « Bureau à distance ».




Une fois dans « Bureau à distance », cochez les options comme indiqué sur la photo ci-dessous. Ensuite, cliquez sur « Sélectionnez des utilisateurs ».



Dans la sélection des utilisateurs, il faut rajouter les utilisateurs auxquels on souhaite accorder des droits d'accès. Il suffit ensuite de cliquer sur « Ajouter ».



Après avoir cliqué sur « Ajouter », la page suivante s'affichera (photo ci-dessous).



Cliquez sur « Avancé » pour être redirigé vers la page suivante (voir photo ci-dessous).

Ensuite, cliquez sur « Rechercher » pour afficher la liste complète des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs auxquels vous pourrez accorder des droits d'accès. Il vous suffira alors de cliquer sur « OK ». Répétez cette action en cliquant sur « OK » à chaque page suivante.

Sélectionnez des utilisateurs

Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs ou Principaux de sécurité intégrés

À partir de cet emplacement :
WIN-3TUE69SC8KI

Requêtes communes

Nom : Commence par

Description : Commence par

☐ Comptes désactivés

☐ Mot de passe sans date d'expiration

Nombre de jours depuis la dernière session :

Rechercher

OK Annuler


Résultats de la recherche :

Nom	Dossier
Administrateur	WIN-3TUE69SC...
ANONYMOU...	
Ce certificat d...	
Compte local	
Compte local ...	


Ainsi se termine la partie préalable.


3. Connexion à distance :

Dans la barre de recherche de son pc, tapez « Connexion Bureau à distance » ou « mstc ».




Une fois sur « Connexion Bureau à distance », la page suivante s'affichera (photo ci-dessous). Il vous suffira alors de renseigner l'adresse ip du serveur. Après cela, cliquez sur « Afficher les options » pour pouvoir renseigner l'utilisateur (seconde photo). Enfin, cliquez sur « Connexion ».





Une fois sur cette page (photo ci-dessous), renseignez le mot de passe du serveur.



Si le mot de passe est correct, vous serez redirigé vers cette page (voir photo ci-dessous), ce qui signifie que la connexion à distance au serveur est établie.

