

Comment installer Windows Server sur un serveur ? :

1. Téléchargement de l'iso de Windows Server :

Se rendre dans son navigateur, recherchez « Windows Server » dans la barre de recherche. Cliquez sur le lien Microsoft. Dans cette doc, on téléchargera la version 2022.

****Attention :** Veillez à toujours télécharger sur les sites officiels pour éviter des logiciels malveillants, des virus ou des programmes espions qui peuvent endommager votre système ou compromettre vos données.

RECHERCHER

VIDÉOS

IMAGES

CARTES

ACTUALITÉS

COPILOT

PLUS

À PROPOS DES RÉSULTATS

Hewlett Packard Enterprise

https://www.hpe.com › hpe et windows › server 2025 :

Une protection avancée - HPE et Windows Server 2025

Sponsorisé Assurez l'avenir de votre entreprise avec une plateforme conçue pour les innovations. Sécurisez et protégez vos données avec les serveurs HPE ProLiant et Windows Server 2025. Visiteurs du site : Plus de 100 000 au cours du mois dernier

Serveur d'entrée de gamme >

Boostez votre activité en déployant des serveurs économiques.

HPE & Windows Server 20... >

La sécurisation des données commence ici.

Solutions informatiques >

Rationalisez, faites évoluer et sécurisez votre entreprise.

Solutions virtualisation >

Gagnez en efficacité avec HPE et Windows Server 2025.

Solutions de télétravail >

Optimisez la productivité de vos équipes distantes.

Copilot Search

Microsoft

https://www.microsoft.com › fr-fr › evalcenter

Windows Server 2022 | Centre d'évaluation Microsoft

Téléchargez ce fichier ISO. Ce fichier ISO est uniquement disponible sur Windows Server 2022 et combine les fichiers ISO des packs Fonctionnalités à la demande et langues ...

Microsoft 365

Les abonnements Microsoft 365

Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Si vous décidez d'installer Windows 11 IoT

Télécharger l'ISO de Windo 2025 (64-bits) (français)

Depuis cette page, nous voi votre disposition un lien de téléchargement direct pour Windows Server 2025, com

JustGeek

Une fois sur cette page (photo ci-dessous), cliquez sur « télécharger le fichier ISO ».

 Nous utilisons des cookies facultatifs pour améliorer votre expérience sur nos sites Web, par exemple en vous permettant de vous connecter aux réseaux sociaux, et pour publicité personnalisée en fonction de votre activités en ligne. Si vous refusez les cookies facultatifs, seuls les cookies nécessaires pour vous fournir les services seront utilisés. Vous pouvez modifier votre sélection en cliquant sur « Gérer les cookies » au bas de la page. [Déclaration de confidentialité](#) [Cookies tiers](#)

 | [Centre d'évaluation](#) [Windows](#) [Windows Server](#) [SQL Server](#) [System Center](#) [Sécurité Microsoft](#)

Windows Server 2022

[Vue d'ensemble](#) [Démarez gratuitement](#) [Description](#) [Conditions préalables](#) [Ressources](#) [Prise en charge de produits](#)

Vue d'ensemble

Outre l'expérience d'essai de Windows Server 2022, vous pouvez ajouter plus facilement des langages et fonctionnalités à la demande et télécharger ce [fichier ISO](#).

Ce fichier ISO est uniquement disponible sur Windows Server 2022 et combine les fichiers ISO des packs Fonctionnalités à la demande et [Fonctionnalités à la demande et langues](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités à la demande, consultez [Fonctionnalités à la demande](#).

Démarez gratuitement

Sélectionnez votre expérience d'évaluation :

[Essayer Windows Server sur Azure](#) > [Créer une machine virtuelle dans Azure](#) >

[Télécharger le fichier ISO](#) > [Télécharger le fichier VHD](#) >

Sur cette page (photos ci-dessous), on renseigne ses informations puis on clique sur « Télécharger maintenant ».



Évaluer Windows Server 2022

Windows Server 2022 offre une sécurité multicouche avancée, des fonctionnalités hybrides uniques avec Azure et une plateforme d'application flexible. Exécutez des charges de travail stratégiques avec Windows Server 2022 :

- Appliquez une protection avancée sur plusieurs couches contre les menaces avec le serveur sécurisé.
- Exécutez SQL Server en toute confiance à l'aide de 48 To de mémoire, de 64 sockets et de 2048 cœurs logiques.
- Utilisez Windows Admin Center pour une gestion améliorée des machines virtuelles, un observateur d'événements amélioré et pour vous connecter à Azure à l'aide d'Azure Arc.

Cette nouvelle version inclut également des améliorations importantes apportées aux conteneurs Windows, comme les tailles d'images plus petites pour un téléchargement plus rapide, la mise en œuvre simplifiée des stratégies de réseau et les outils de conteneurisation pour les applications .NET.

S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui

Remplissez le formulaire ci-dessous.

* Prénom

* Nom

* Adresse de messagerie professionnelle

* Nom de la société

Après avoir cliqué sur « Télécharger maintenant », nous redirigés vers cette partie (photo ci-dessous). Sur cette page, il est question de choisir la langue de Windows Server. Il faut donc choisir la version française de Windows Server. Le téléchargement se lancera automatiquement.

https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022

Nous utilisons des cookies facultatifs pour améliorer votre expérience sur nos sites Web, par exemple en vous permettant de vous connecter aux réseaux sociaux, et pour afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre activités en ligne. Si vous refusez les cookies facultatifs, seuls les cookies nécessaires pour vous fournir les services seront utilisés. Vous pouvez modifier votre sélection en cliquant sur « Gérer les cookies » au bas de la page. [Déclaration de confidentialité](#) [Cookies tiers](#)

Microsoft | Centre d'évaluation Windows Windows Server SQL Server System Center Sécurité Microsoft Autres produits

Veuillez sélectionner votre téléchargement de Windows Server 2022

Anglais (États-Unis)	Téléchargement ISO Édition 64 bits >	Téléchargement VHD Édition 64 bits >	Essayer sur Azure En savoir plus >
Chinois (simplifié)	Téléchargement ISO Édition 64 bits >		
Français	Téléchargement ISO Édition 64 bits >		

2. Mettre l'Iso sur une clé :


Nous allons mettre l'iso dans une clé USB. Nous voulons rendre cette clé bootable. Pour se faire, nous allons utiliser Rufus.

- Comment avoir Rufus sur son PC :

Se rendre sur <https://rufus.ie/fr/> pour télécharger Rufus. Rufus permettra de passer d'une simple clé à une clé bootable.

- Manipulation de Rufus :

Après le téléchargement, ouvrir Rufus. Dans « Sélection », il faut sélectionner l'iso téléchargé puis cliquer sur « Démarrer ». Il faut juste patienter que le processus prenne fin. Une fois le processus terminé, la clé deviendra bootable.



3. Installation sur le serveur physique :

****Attention :** Si votre serveur est ancien, il est possible qu'il fonctionne encore en Bios. Dans ce cas, il faut le passer en mode Uefi, qui est le standard actuel pour les machines. Il est absolument nécessaire que la clé et la machine fonctionnent avec le même mode.

Démarrage sur la clé (Boot) :

- Insérez la clé USB dans un port du serveur.
- Allumez le serveur et appuyez immédiatement sur la touche d'accès au **Boot Menu** (souvent **F11**, **F12**, ou **F8** selon le constructeur : Dell, HP, Lenovo).
- Sélectionnez votre clé USB dans la liste.

Processus d'installation pas à pas :

- **Langues et clavier :** Validez le français et cliquez sur **Installer maintenant**.
- **Choix de l'édition :** C'est une étape cruciale. Vous aurez généralement quatre choix :
 - **Standard / Datacenter :** L'édition dépend de votre licence.
 - **Sans précision (Core) :** Installation en ligne de commande uniquement (très léger, mais pas d'interface graphique).
 - **Expérience de bureau :** Choisissez celle-ci si vous voulez une interface Windows classique avec menu démarrer et fenêtres.
- **Type d'installation :** Choisissez **Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)**.
- **Gestion des disques :** Sélectionnez le disque dur de votre serveur.
 - Si le disque n'apparaît pas, vous devrez peut-être charger le pilote de votre carte RAID (via une autre clé USB).
 - Cliquez sur **Nouveau** pour créer les partitions ou simplement sur **Suivant** pour laisser Windows gérer l'espace.

****** Après le redémarrage automatique (pensez à retirer la clé USB à ce moment), le serveur vous demandera de :

- Définir le **mot de passe Administrateur**. Choisissez un mot de passe complexe.
- Une fois sur le bureau, le **Gestionnaire de serveur** s'ouvrira automatiquement pour vous permettre de configurer l'adresse IP et les rôles du serveur.

