

DemonKing기술문서

ARogueGameState편



작성자: 곽민규

ARogueGameState 클래스를 쓰는 이유.

ARogueGameState는 런(한 판)의 상태를 서버에서 결정한 뒤, 모든 클라이언트에게 공유하기 위해서 사용된다.

GameMode는 서버에만 존재해서 클라이언트가 직접 볼 수 없다.

그래서 클라이언트가 현재 런이 진행 중인지, 몇 스테이지인지, 왜 끝났는지를 알기 위해서는 GameState에 상태를 저장해두는 구조가 필요하다.

변수가 의미 하는것.

- bRunActive: 지금 런이 진행 중인가?
- CurrentStageId: 현재 스테이지 ID는 무엇인가?
- EndReason: 런이 끝났다면 그 이유는 무엇인가?

이 값들은 서버에서 바뀌고, 클라이언트로 복제된다.

함수별 역할

Getter 함수들

GetRunActive()

- 현재 런 진행 여부를 반환한다.
- UI에서 "런 진행중 UI/ 결과 UI 분기에 사용하기 좋다.

GetStageId()

- 현재 스테이지 ID를 반환한다.
- UI/디버그 표시, 저장/재개에서 활용된다.

GetEndReason()

- 런 종료 사유를 반환한다.
- 결과 화면 분기(전멸/클리어/나가기 등)에서 사용된다.

Setter 함수들 (서버 GameMode가 상태 변경 용)

SetRunActive(bool bInRunActive)

- 런의 시작/종료 상태를 바꾼다.

SetStageId(FName NewStageId)

- 현재 스테이지 ID를 갱신한다.

SetEndReason(ERogueRunEndReason NewReason)

- 런 종료 사유를 기록한다.

ResetRunState()

- 런을 새로 시작할 때 이전 런의 찌꺼기 상태를 초기화한다.
- 보통 StartRun의 가장 앞에서 호출된다.

초기화 되는 것


- bRunActive = false
- CurrentStageId = None(또는 Stage_01)
- EndReason = None

3-4) RepNotify 함수들 (클라에서 "값이 바뀐 순간"을 잡는 역할)


- 서버에서 값이 바뀌어 클라이언트에 복제되는 순간 호출된다.
- UI/HUD가 "값이 바뀌었다"는 이벤트를 받고 갱신할 수 있다.

3) 순서도(흐름) — GameState 기준

3-1) 런 시작



3-2) 스테이지 진행



클라이언트 OnRep_CurrentStageId
↓
UI 스테이지 표시 갱신

3-3) 런 종료

GameMode(서버) EndRun(Reason)
↓
GameState SetRunActive(false)
GameState SetEndReason(Reason)
↓ (복제)
클라이언트 OnRep 호출
↓
UI 결과 화면 표시