Clash Verge 使用教程

平台： Windows、macOS、Linux
最后更新： 2026年1月11日

📕 📕 初次使用 Clash Verge 用户购买订阅后请认真阅读操作步骤

初次使用 Clash Verge 用户购买订阅后请认真阅读操作步骤，按照步骤操作，如出现步骤外不能解决问题请发工单或者联系TG群管理解决。

---

1. 下载并安装 Clash Verge 软件

根据设备类型下载所需的 **Clash Verge** 软件（Clash Verge 不支持 Win7 系统，Win7 系统请换成 Clash for Windows）：

- **Win10-11：** 点击下载
- **Arm64 版本：** Arm64 点击下载
- **Mac：** Intel 点击下载
- **Mac：** Apple M 点击下载
- **Linux：** 点击下载
- **Clash for Windows：** 点击下载
- **mihomo（win7）：** 点击下载

下载后按照步骤安装软件。如果遇到无法安装或启动的问题，请尝试更换版本。













2. 安装问题

2.1 如果出现 **XXX.dll 文件缺失**，请打开以下链接进行修复：修复链接，修复后重启电脑，再尝试安装软件。

3. 导入订阅链接

- 在官网首页点击 **Clash 订阅**，按照提示自动跳转添加订阅；如果无法跳转，可以手动复制链接进行导入。



- **导入失败**：
  - **3.2** 如果依然无法导入，可以下载并使用免费的 VPN 软件，连接后再尝试导入。导入失败时，可尝试切换为 **全局模式** 或使用其他机场节点连接后导入。

4. 激活配置文件

导入成功后，点击配置文件将其激活为 **已选配置**。



5. 选择节点

- 勾选订阅后，点击 **代理**，展开节点列表，查看节点延迟是否正常。延迟正常即可选择所需的地区节点。





- **5.1 节点超时排查**：
  - 超时的原因：新疆、海外、校园网，或者设备开启了其他代理或加速器。
  - 确保设备没有同时开启游戏加速器或其他 VPN 软件，**一个设备只能开启一个代理。**

6. 开启系统代理

- 点击 **设置**，再点击 **系统代理** 打开，完成后即可进行科学上网。
- **6.1** 如果系统代理打开后仍无法上网，请关闭系统代理，打开 **tun（虚拟网卡）模式。**



补充步骤：

1. 检查节点延迟

- 如果无法访问外网内容，首先检查节点延迟是否正常，点击 **代理** -> 展开节点列表，点击 **WIFI 图标**，查看是否是超时。如果超时，重新导入官网的订阅链接并检查是否恢复正常。
- 如果仍然超时，请检查是否由于新疆、海外、校园网、设备开启其他代理或加速器所致。



2. IPv6 配置

- **新疆用户** 或 **需要使用 IPv6** 的用户在通过 WiFi 或网线使用 IPv6 节点时，确保本地有 IPv6 网络，并且光猫、路由器、软件中的 IPv6 开关都已经打开才能使用。
- 测试 IPv6 是否可用：[IPv6 测试网站]

3. 全局路由模式

- **规则模式**：根据规则决定哪些流量走代理，哪些直连。
- **全局模式**：所有流量都通过代理进行访问（可修改国内 APP 地址）。
- **直连模式**：所有流量直接通过本地网络，不通过代理。



以上是 Clash Verge 订阅使用的详细操作步骤，确保按照步骤操作以避免常见问题。如果遇到其他问题，可以参考相关链接或联系客服。