



Windows Server 2019

En la página principal del laboratorio de aws academy realizamos la búsqueda de EC2 para poder crear las máquinas virtuales solicitadas.




Una vez accedido a la página le damos a lanzar instancia para crear las maquinas.




Una vez ingresado colocamos lo requerido para la máquinas virtuales.

La primera solicita windows server 2019 con 8GB de ram y 30gb de disco duro.

Le asignamos un nombre y revisamos si se encuentra la iso solicitado en la parte de imágenes y aplicaciones si no se ve hay lo buscamos con la lupa.



Ya que no estaba la buscamos con la lupa y la escogemos.



La escogemos y seguimos rellenando los datos solicitados.

Así se vería una vez escogida la iso.

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Lanzar una instancia

Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas

Información

Nombre

Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

AMI del catálogo

Recientes

Inicio rápido

Nombre

Microsoft Windows Server 2019 Base

Proveedor verificado

Apto para la capa gratuita

Descripción

Microsoft Windows 2019 Datacenter edition. [English]

Microsoft Windows Server 2019 with Docker, Exchange Local, English AMI provided by Amazon

Q

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Bajamos un poco y los preguntara el tipo de instancia en el cual hay que escoger lo solicitado.

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Q

Obtenga asesoramiento para elegir el tipo de instancia...

t2.nano

Familia: t2 1 vCPU 0.5 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Windows base precios: 0.0081 USD por hora Bajo demanda Linux base precios: 0.0058 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0058 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0076 USD por hora

t2.micro

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora

t2.small

Familia: t2 2 vCPU 2 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.023 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0.032 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0376 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.053 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.025 USD por hora

t2.medium

Familia: t2 2 vCPU 4 GiB Memoria Generación actual: true

t3.micro

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Apto para la capa gratuita

dispositivo

Habilitado para ENA

Si

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Acá escogemos t2.large ya que cumple con las 2 vCPU y los 8gb de ram.

▼ Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t2.large

Familia: t2 2 vCPU 8 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Windows base precios: 0.1208 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0963 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.1216 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.1928 USD por hora Bajo demanda Linux base precios: 0.0928 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Mas abajo llegamos a un apartado de par de claves que es para tener más seguridad de quienes tiene acceso a la máquina.

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.



Nombre del par de claves - obligatorio

Seleccionar


Crear un nuevo par de claves

Para las instancias de Windows, utilice un par de claves para descifrar la contraseña del administrador y, a continuación, utilice la contraseña descifrada para conectarse a la instancia.


Le damos a crear un nuevo par de llaves, le damos un nombre y la creamos.



Una vez creada se descargará el archivo con el par de claves.



bajamos un poco y accederemos a las configuraciones de red, y accedemos a editar para colocar los ajustes requeridos.



Bajamos un poco más hasta el apartado de firewall (grupos de seguridad), y creamos un grupo con las reglas.

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

launch-wizard-1

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-./!@#&()*~\$*

Descripción - obligatorio | Información

launch-wizard-1 created 2026-06-16T14:18:43.832Z

Descripción - obligatorio | Información

Conexion Sebastian Hernandez.

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP; 3389; 0.0.0.0/0; Conexion)

Eliminar

Tipo Información rdp	Protocolo Información TCP	Rango de puertos Información 3389
Tipo de origen Información Cualquier lugar	Origen Información Q Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de si 0.0.0.0/0 X	Descripción - opcional Información Conexion

Una vez configurado el firewall bajaremos un poco hasta llegar a la parte de almacenamiento y revisáramos que tenemos los 30gb solicitados.

▼ Configurar almacenamiento | Información

Avanzado

1x

30

GiB

gp2

Volumen raíz, No cifrado

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

X

Agregar nuevo volumen

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

Actualizar

Sistemas de archivos

☐ Archivos de S3: nuevo

S3 Files is not supported on Windows instances.

☐ EFS

EFS no es compatible con las instancias de Windows.

☐ FSx

☒ Ninguno

Ya que si los tiene bajaremos hasta el final y pondremos lanzar instancia para crear la máquina.

▼ Resumen

Número de instancias

Información

1

Imagen de software (AMI)

Microsoft Windows Server 2019 ...más información

ami-048608096265638fd

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.large

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (30 GiB)

ⓘ Nivel gratuito:

Durante el primer año tras abrir una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no está disponible) al utilizarlas con AMI del nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de operaciones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda hacia Internet. Los cargos por transferencia de datos no están incluidos como parte de la asignación del nivel gratuito. Es posible que se apliquen cargos en función del estado del nivel gratuito de la cuenta.

×

Cancelar

Lanzar instancia

Y se empezara a crear la instancia.

↳ Lanzamiento de instancia

Creación de reglas de grupo de seguridad

33%

▼ Detalles

Inicialización de solicitudes

Se realizó correctamente

Creación de grupos de seguridad

Se realizó correctamente

Creación de reglas de grupo de seguridad

Cargando

Y saldrá este mensaje cuando se cree completamente.

✔ Correcto

Se inició correctamente el lanzamiento de la instancia (i-071cd0800cb63bd6b)

En la misma parte donde sale el mensaje, en la parte superior izquierda sale instancias y accedemos para poder ver la instacia y seguir con lo solicitado.

✔ **Correcto**

Se inició correctamente el lanzamiento de la instancia ([i-071cd0800cb63bd6b](#))

Una vez accedemos al listado de instancias accedemos a la id del windows server que creamos.

Instancias (2) [Información](#)

Última actualización Hace 2 minutos [Conectar](#) [Estado de la instancia](#) [Acciones](#)

[Lanzar instancias](#)

Conjuntos de filtros guardados [Elegir conjunto de filt...](#) < 1 > [⚙️](#)

☐	Name ✎	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobació
☐	Bastion Host	i-0034972f58c7fcd72	✔ En ejecución 🔍 🔍	t2.micro	✔ 2/2 compr
☐	Windows-Serv...	i-071cd0800cb63bd6b	✔ En ejecución 🔍 🔍	t3.medium	✔ 2/2 compr

Una vez adentro de la maquina le damos a conectar.

Resumen de instancia de [i-071cd0800cb63bd6b](#) (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández) [Información](#)



[Conectar](#)

[Estado de la instancia](#)

[Acciones](#)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia



[i-071cd0800cb63bd6b](#)

Dirección IPv4 pública



3.208.24.43 | [dirección abierta](#)

Direcciones IPv4 privadas



172.31.18.201

Dirección IPv6

—

Estado de la instancia



En ejecución

DNS público



ec2-3-208-24-43.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-18-201.ec2.internal

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)



ip-172-31-18-201.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)

Tipo de instancia

[t3.medium](#)

Direcciones IP elásticas

—

Dirección IP asignada automáticamente



3.208.24.43 [IP pública]

ID de VPC



[vpc-096b2761c2314e385](#)

Hallazgo de AWS Compute Optimizer



[Suscribirse a AWS Compute Opti](#)

Saldrá esta pestaña para conectarse y hay que escoger RDP.

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

ID de la instancia  i-071cd0800cb63bd6b (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández)	ID de VPC  vpc-096b2761c2314e385	Grupos de seguridad  sg-0ad7b81795492a0ac (rdp-sebastian)	Rol de IAM -
--	---	--	------------------------

SSM Session Manager | Cliente de RDP | Consola de serie de EC2

Estado de SSM Agent

 **DHMC is not enabled and IAM instance profile is not attached**
To connect to an instance using SSM Session Manager, you can either set up SSM permissions by default for all instances in your account using the default host management configuration (DHMC), or link an IAM role with required permissions to this instance. [Más información](#) 

DHMC setup

Modificar rol de IAM 

Ping status
 Sin conexión

Last ping time
-

Session Manager connection status
 Not connected

Agent version
-

Latest error messages

SSM Session Manager | **Cliente de RDP** | Consola de serie de EC2

ID de la instancia
 i-071cd0800cb63bd6b (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández)

Tipo de conexión

☒ **Conectarse mediante el cliente de RDP**
Descargue un archivo para usarlo con el cliente de RDP y recupere la contraseña.

☐ **Conectarse mediante Fleet Manager**
Para conectarse a la instancia mediante el escritorio remoto de Fleet Manager, SSM Agent debe estar instalado y en ejecución en la instancia. Para obtener más información, consulte [Trabajo con SSM Agent](#) 

Para conectarse a la instancia de Windows, puede utilizar el cliente de escritorio remoto que elija, así como descargar y ejecutar el archivo de acceso directo de RDP que se indica a continuación:

 **Descargar archivo de escritorio remoto**

Cuando se le solicite, conéctese a su instancia utilizando el siguiente nombre de usuario y contraseña:

Public DNS
 ec2-3-208-24-43.compute-1.amazonaws.com

Nombre de usuario [Información](#)


Administrator ▼

Contraseña [Obtener contraseña](#)

 Si ha unido su instancia a un directorio, puede utilizar las credenciales del directorio para conectarse a la instancia.

En la parte de abajo sale la opción de obtener contraseña y le damos a obtener.

Public DNS

 ec2-3-208-24-43.compute-1.amazonaws.com

Contraseña

Obtener contraseña

Obtener la contraseña de Windows Información

Utilice la clave privada para recuperar y descifrar la contraseña de administrador de Windows inicial correspondiente a esta instancia.

ID de la instancia

 i-071cd0800cb63bd6b (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández)

Par de claves asociado a esta instancia

 windowsserver2019

Clave privada

Cargue el archivo de la clave privada o copie y pegue su contenido en el campo que aparece a continuación.

 Cargar archivo de clave privada


Contenido de la clave privada

Contenido de la clave privada

Cancelar

Descifrar contraseña

hay darle a cargar archivo y hay que selecciona el par de claves creado anteriormente.




Y después hay que darle a descifrar y saldrá así la pestaña en esta hay que copiar la contraseña que sale abajo para poder conectarse.

The screenshot shows the 'Connect to Instance' page in the AWS Management Console. It has three tabs: 'SSM Session Manager', 'Cliente de RDP' (selected), and 'Consola de serie de EC2'. The instance ID is 'i-071cd0800cb63bd6b' (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández). Under 'Tipo de conexión', the 'Conectarse mediante el cliente de RDP' option is selected. Below this, there is a button to 'Descargar archivo de escritorio remoto'. The 'Public DNS' is 'ec2-3-208-24-43.compute-1.amazonaws.com'. The 'Nombre de usuario' is 'Administrator'. The 'Contraseña' is displayed as a masked string: '.YSPykP(\$e*sz{I9DEfhtIKvBYqD6vb'. A note at the bottom states: 'Si ha unido su instancia a un directorio, puede utilizar las credenciales del directorio para conectarse a la instancia.'


después le damos a descargar escritorio remoto y se los descargar la aplicación para conectarse y lo abrimos.

This screenshot shows the AWS Management Console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and the region 'Estados Unidos (N. Virginia)'. The breadcrumb trail is 'EC2 > Instancias > i-071cd0800cb63bd6b > Conectarse a la instancia'. The instance details table shows: ID de la instancia: i-071cd0800cb63bd6b (Windows-Server-2019-Sebastián-Hernández); ID de VPC: vpc-096b2761c2314e385; Grupos de seguridad: sg-0ad7b81795492a0ac (rdp-sebastian); Rol de IAM: -. Below the table, the 'Connect to Instance' page is shown with the 'Cliente de RDP' tab selected. It displays the same instance ID, connection type selection, download button, public DNS, username, and masked password as the previous screenshot.


Abrimos el archivo descargado y lo abrimos, le damos a aceptar después los permisos




Y finalmente le damos a conectar.



Pedirá la contraseña copiada anteriormente y le damos a aceptar.



Y finalmente podremos realizar la conexión remota.



Ahora con Linux hay que repetir la mayoría de pasos.

Linux (Red Hut)

Solicita t2.medium que contiene 2 vCPU/4 GB RAM.

Acá le asignamos un nombre y seleccionamos la ISO solicitada.

Lanzar una instancia Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas Información

Nombre

Rocky-Linux-CLI-Sebastián-Hernandez

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Q Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

Canonical Ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Debian

debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Red Hat Enterprise Linux 10 (HVM), SSD Volume Type
ami-00adafae70b8029d8 (64 bits (x86)) / ami-0f094b852a615ea36 (64 bits (Arm))
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita ▼

Descripción

Red Hat Enterprise Linux version 10 (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type

Provided by Red Hat, Inc.

Arquitectura	ID de AMI	Fecha de publicación	Nombre de usuario
64 bits (x86) ▼	ami-00adafae70b8029d8	2026-05-25	ec2-user

Proveedor verificado

Bajamos un poco y encontraremos la opción para escoger el tipo de instancia en el cual escogeremos t2.medium.

▼ Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t2.medium
Familia: t2 2 vCPU 4 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0464 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0644 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0499 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0752 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.1464 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Bajamos otro poco más y encontraremos el apartado de Par de claves en el cual hay que darle a crear un nuevo par de claves para tener una clave segura para quien se valla a conectar.

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

Seleccionar ▼

🔄 Crear un nuevo par de claves

Una vez que coloquemos crear un nuevo par de claves saldrá esta pestaña en la cual hay que rellenar con el nombre de la clave y luego darle a crear par de claves.

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

red-hut-sebastian-hernandez

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem
Para usar con OpenSSH


☐ .ppk
Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)


Cancelar

Crear par de claves

Una vez que coloquemos crear par de claves se descargara la el archivo con la clave.



Luego bajamos un poco más y encontraremos las configuraciones de red.



Acá hay que darle a editar para que se despliegue un menú más avanzado como en la siguiente imagen, para colocar las reglas.

▼ Configuraciones de red

Información

VPC - obligatorio

Información

vpc-07367a2a0641f5a5f

(predeterminada)

↻

172.31.0.0/16

Subred

Información

No hay preferencia

↕

↻

Crear una nueva subred ↗

Zona de disponibilidad

Información

No hay preferencia

↕

↻

Habilitar zonas adicionales ↗

Asignación automática de IP pública

Información

Habilitar

↕

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

● Crear un grupo de seguridad

○ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

launch-wizard-1

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-./()#,@[]+=&|!\$*

Descripción - obligatorio

Información

launch-wizard-1 created 2026-06-18T01:15:15.113Z

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo

Información

ssh

↕

Protocolo

Información

TCP

Rango de puertos

Información

22

Tipo de origen

Información

Cualquier lugar

↕

Origen

Información

🔍 Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg

0.0.0.0/0 ✕

Descripción - opcional

Información

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

✕

Agregar regla del grupo de seguridad

La pestaña de red tiene que quedar con estos ajustes.

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC - obligatorio [Información](#)

vpc-07367a2a0641f5a5f (predeterminada) ↕

Subred [Información](#)

No hay preferencia ▼

↻ [Crear una nueva subred ↗](#)

Zona de disponibilidad [Información](#)

No hay preferencia ▼

↻ [Habilitar zonas adicionales ↗](#)

Asignación automática de IP pública [Información](#)

Habilitar ▼

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

Red-Hat-Sebastian-Hernandez

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-./@#.%&'()*+<=>[]!*"~

Descripción - obligatorio [Información](#)

Red-Hat-Sebastian-Hernandez

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0, Conexión Red Hat)

Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Rango de puertos Información
ssh ▼	TCP	22
Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - opcional Información
Cualquier lugar ▼	🔍 Agregar CIDR, lista de prefijos o grupo de seg 0.0.0.0/0 ✕	Conexión Red Hat

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

➕ Agregar regla del grupo de seguridad

Luego bajamos un poco más y llegaremos a la parte de almacenamiento el cual hay que cambiarlo a 30gb.

▼

Configurar almacenamiento

Información

Avanzado

1x

10

GiB

gp3

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

ⓘ

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

✕

Agregar nuevo volumen

ⓘ

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

↻

Sistemas de archivos

☐ Archivos de S3: nuevo

☐ EFS


☐ FSx

☒ Ninguno


Luego de cambiarlo en la parte derecha saldrá la opción de lanzar instancia, y le damos clic para que se cree la máquina.

The screenshot shows the 'Configurar almacenamiento' (Configure storage) step in the AWS console. It includes a summary bar at the top with '1x 30 GiB gp3' and 'Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado'. Below this is a notification box stating that eligible customers can get up to 30 GiB of free EBS storage. The main section is titled 'Sistemas de archivos' (File systems) and contains four radio button options: 'Archivos de S3: nuevo', 'EFS', 'FSx', and 'Ninguno' (None), which is currently selected. On the right side, there is a 'Cancelar' (Cancel) button and a prominent orange 'Lanzar instancia' (Launch instance) button. A link for 'Código de versión preliminar' (Preview code) is also visible.


Y saldrá el proceso de creación de la máquina.



Una vez creada saldrá así.



Ahora donde sale la id de la instancia le damos clic para ir directamente a la máquina.




Y saldrá el menú de la instancia, acá copiaremos la dirección IPv4 publica de la máquina para poder realizar la conexión.

Resumen de instancia de i-01fe0866b2b981413 (Red-Hat-Sebastian-Hernandez) Información


Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia i-01fe0866b2b981413	Dirección IPv4 pública 54.211.140.79 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.82.106
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS público ec2-54-211-140-79.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-82-106.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-82-106.ec2.internal	Direcciones IP elásticas -
Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A) -	Tipo de instancia t2.medium	Hallazgo de AWS Compute Optimizer Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información
Dirección IP asignada automáticamente 54.211.140.79 [IP pública]	ID de VPC vpc-07367a2a0641f5a5f	Nombre del grupo de Auto Scaling -
Rol de IAM -	ID de subred subnet-003074da763789926	Administradas falso
IMDSv2 Required	ARN de instancia arn:aws:ec2:us-east-1:29000723522:instance/i-01fe0866b2b981413	
Operador -		

Luego accederemos a nuestro escritorio y abriremos la lupa de la parte inferior izquierda para abrir un CMD como administrador para poder hacer la conexión remota a la máquina.



Una vez abierto el CMD entraremos a la carpeta descargas para tener el archivo de par de claves para poder conectarse a la máquina. (En mi caso mi carpeta de descargas la tengo en el disco E asique hay que colocar "E:" que es la letra del disco antes de acceder a la carpeta de descargas).




Acá una vez que accedemos colocamos el siguiente comando para conectarse y saldrá un mensaje si estamos seguros de conectarnos y colocamos yes para conectarse.

Comando:

(Nombre del par de claves) (IPv4 publica de la maquina)

```
ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
```



```
Administrador: Símbolo del sistema - ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>e:

E:\>cd \Descargas

E:\Descargas>ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
The authenticity of host '54.211.140.79 (54.211.140.79)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6F8iExei8fVij8LP/u9Ue42XLQWT/86bnYzf43/WvKY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes_
```

Sin embargo, al ejecutarlo por primera vez, el sistema arrojó un error de seguridad gigante lleno de arrobas (WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!) y denegó el acceso (Permission denied). Esto ocurre porque Windows, por defecto, deja los archivos de la carpeta de Descargas con permisos muy abiertos. El protocolo SSH es extremadamente estricto y bloquea automáticamente la conexión si detecta que la llave privada (el archivo .pem) puede ser leída por otros usuarios en el equipo.

Para solucionar esto y volver la llave completamente privada y segura, aplicamos dos comandos de corrección de permisos usando la herramienta icacs:

1)

```
icacs "red-hut-sebastian-hernandez.pem" /inheritance:r
```

1) Eliminar permisos públicos: El primer comando quitó todos los permisos heredados para que nadie más pudiera acceder al archivo.

2)

```
icacs "red-hut-sebastian-hernandez.pem" /grant "%username%:R
```

(El sistema confirmó: "archivo procesado correctamente").


Otorgar permiso exclusivo: El segundo comando le indicó a Windows que únicamente el usuario

actual (`%username%`) tendría permiso de solo lectura (`R`) sobre esa llave. (El sistema confirmó nuevamente: "archivo procesado correctamente").

Una vez que la llave quedó blindada y segura con los comandos anteriores, volvimos a ingresar la misma instrucción de conexión:

```
ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
```

Finalmente, para comprobar que nos conectamos de forma exitosa, debemos fijarnos en la última línea que nos aparece en la consola. Esta línea nos confirma que ya no estamos en el disco de nuestra computadora local, sino que ya estamos directamente dentro del servidor de AWS.



```
ec2-user@ip-172-31-82-106:~$ ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
Connection closed by 54.211.140.79 port 22

C:\Descargas>ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
Bad permissions. Try removing permissions for user: NT AUTHORITY\Usuarios autenticados (5-1-5-11) on file C:\Descargas/red-hut-sebastian-hernandez.pem.
Warning: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!
Permissions for 'red-hut-sebastian-hernandez.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "red-hut-sebastian-hernandez.pem": bad permissions
ec2-user@54.211.140.79: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).

C:\Descargas>icacls "red-hut-sebastian-hernandez.pem" /inheritance:r
archivo procesado: red-hut-sebastian-hernandez.pem
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\Descargas>icacls "red-hut-sebastian-hernandez.pem" /grant "%username%:R"
archivo procesado: red-hut-sebastian-hernandez.pem
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\Descargas>ssh -i "red-hut-sebastian-hernandez.pem" ec2-user@54.211.140.79
Register this system with Red Hat Lightspeed: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Lightspeed will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
[ec2-user@ip-172-31-82-106 ~]$
```

Acá se explica de forma sencilla qué significa cada parte de esa última línea:

[ec2-user@ip-172-31-82-106 ~]\$

- **ec2-user:** Es el nombre del usuario con el que entramos a la máquina.
- **@:** Significa "en", es decir, que nuestro usuario está conectado "en" esa máquina específica.
- **ip-172-31-82-106:** Es el nombre interno que AWS le dio al servidor, el cual está basado en su IP privada.
- **~:** Este símbolo significa que estamos ubicados dentro de la carpeta principal de nuestro usuario.
- **\$:** Nos indica que la consola ya cargó, está lista y esperando a que escribamos nuestro próximo comando.

