OSportMobile Lite — веб-версия 1.29

Коротко: веб-версия нужна участнику. В ней можно скачать готовое событие, активировать дистанцию, отметиться и посмотреть результаты. Создавать и редактировать события в вебе нельзя — для этого нужно Android-приложение OSportMobile.

Адрес: https://sergeievsujkov.github.io/OSportMobileLite/

Что можно и чего нельзя

Можно:

- войти в профиль и указать ник;
- найти событие в облаке и скачать его;
- активировать дистанцию;
- отмечаться по QR или GPS;
- смотреть свои отметки, протокол и сплит;
- включить или выключить навигационные подсказки;
- выбрать КП для подсказки.

Нельзя:

- создавать события;
- редактировать события;
- менять пункты, маршрут, сроки и настройки автора;
- отправлять событие в облако как автор.

Всё это делается только в Android-приложении. Если событие уже создано и отправлено автором, веб-версия сможет его скачать и провести по нему отметки.

Установка

Android

1. Откройте адрес в Chrome.

2. Нажмите меню ⋮ справа сверху.

3. Выберите «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».

4. Подтвердите установку.

5. Запускайте OSportMobile с иконки на главном экране.

iPhone

1. Откройте адрес в Safari.

2. Нажмите «Поделиться».

3. Выберите «На экран „Домой“».

4. Нажмите «Добавить».

Нужен iOS 15 или новее. При первом запуске разрешите геолокацию, а для QR — доступ к камере.

Первый запуск

1. Откройте вкладку «Профиль».

2. Укажите ник и код профиля.

3. Откройте «События» → облако и скачайте нужное событие.

4. Откройте событие и нажмите «Активировать».

Активировать и отмечаться можно только внутри промежутка проведения события. До начала и после окончания приложение покажет причину.

Отметки

QR

Нажмите «Отметить» и наведите камеру на QR-код. Код проверяется по автору дистанции. Отметка записывается автоматически или по кнопке — зависит от настройки «Автоматическая отметка».

GPS

Кнопка становится зелёной, когда участник в зоне пункта. Зона считается так:

```
расстояние до пункта ≤ погрешность пункта + 1,5 × погрешность GPS + 5 м
```

- Обычная отметка разрешена при погрешности GPS до 20 м.
- Для ручной отметки используется ближайший зачётный замер за последние 5 секунд.
- Если погрешность больше 20 м, но участник внутри аварийной зоны, через 10 секунд появится предложение подтвердить отметку.

Без старта и после финиша

- Без старта можно ставить КП и финиш — в протоколе будет DNS.
- После финиша можно отмечаться, но в зачёт идут только отметки между последним стартом и первым финишем.
- Новый старт стирает все отметки до него.

Навигационная подсказка

Подсказка показывает направление на выбранный КП. Это не текст «следующий пункт», а стрелка на экране отметки, которая поворачивается вместе с телефоном.

Условия

Подсказка работает, только если:

1. автор события разрешил подсказки;

2. в настройках веб-версии включён переключатель «Пользоваться подсказками»;

3. событие GPS;

4. есть GPS-координаты;

5. выбран КП.

Если хотя бы одно условие не выполнено, показывается обычная красная кнопка.

Как пользоваться

1. Откройте «Настройки» и включите «Пользоваться подсказками».

2. Скачайте событие заново, если автор только что изменил разрешение подсказок: веб-версия не обновляет уже скачанное событие автоматически.

3. На экране отметки выберите «Номер КП для подсказки».

4. Смотрите на текст над кнопкой и на стрелку.

Над кнопкой: номер КП, расстояние по прямой и азимут от истинного севера.

В круге: длинная узкая стрелка. Она поворачивается относительно текущего курса телефона.

Под кнопкой: список КП. В нём только пункты этого события, без дублей; старт и финиш подписаны словами.

Сброс: выберите «Без подсказки».

Когда вы входите в зону КП, стрелка и текст исчезают, появляется зелёная кнопка отметки.

Сохранение выбора

Выбранный КП запоминается для каждого события в браузере. Он восстанавливается после выхода с экрана, перезагрузки страницы и повторного открытия приложения.

Выбор стирается только при:

- выборе «Без подсказки»;
- деактивации дистанции;
- удалении события.

Ограничения

- Без GPS стрелка не показывается.
- Без компаса стрелка не вращается, но расстояние и азимут остаются.
- На iPhone для датчика ориентации может потребоваться разрешение; если стрелка не вращается, проверьте настройки Safari.
- Подмену GPS веб-версия не определяет.

Мои отметки и отправка

«Отметки на устройстве» показывает все отметки, включая повторы, отметки без старта и после финиша.

Кнопка «Отправить отметки» появляется, если есть хотя бы одна отметка. Финиш для отправки не обязателен. Если старта нет, результат получит DNS; если нет финиша — DNF.

Деактивация дистанции стирает отметки на устройстве. Они также стираются при выходе из профиля. Перед деактивацией приложение предупреждает об этом.

Протокол и сплит

- В протоколе видны все строки участника при правиле «оставлять оба»; строки участника с несколькими результатами выделены жёлтым.
- Нажатие на строку открывает сплит именно этой попытки.
- Без старта в сплите DNS, без финиша — DNF.
- У рогейна сплит показывает все отметки, включая повторы и отметки после финиша.
- В GPS-дистанциях и GPS-рогейнах справа в строке КП показывается темп по прямой в мин:сек/км.
- В ориентировании под скоростью стоит ник лучшего на отрезке и отставание.

- В рогейне второго блока нет — только скорость.
- Под сплитом показывается средняя скорость за дистанцию, у рогейна — ещё и общее расстояние по отмеченным КП.
- Это скорость по прямой между КП, а не по фактически пройденному пути.

При DSQ вместо результата стоит DSQ, средняя скорость не показывается. Сплит заканчивается последней правильной отметкой; финиш при DSQ скрыт.

Карта порядка прохождения

- В сплите участника GPS-рогейна под таблицей показывается карта «Порядок прохождения на карте».
- На карте видны все точки дистанции, включая неотмеченные.
- Линия соединяет только отмеченные точки в порядке прохождения.
- Неотмеченные КП рисуются пунктирной окружностью; рядом показан код КП.
- Старт и финиш показываются своими значками, если есть координаты.
- Карта показывается только если автор разрешил показ пунктов.
- Масштаб подбирается автоматически; кнопки и полноэкранный режим — как на карте события.
- В «Моих отметках» карты нет.

Что нового в 1.29

- Карта порядка прохождения в сплите участника GPS-рогейна.
- Все точки дистанции на карте; линия только по отмеченным, неотмеченные КП пунктиром.
- Надпись «Подсказки: есть» на карточках и в облачном каталоге.
- Значки QR/GPS на облачных карточках, включая дистанции группы.
- Версия веб-сборки — v217.

Отметка с полноэкранной карты

- На полноэкранной GPS-карте есть кнопка «Отметить», если дистанция активна и автор разрешил показ пунктов.
- Вне периода события показывается окно с причиной: событие ещё не началось или уже закончилось.
- После успешной отметки показывается возврат к карте через 3, 2, 1. Карта остаётся в том же месте и с тем же масштабом.
- Ручная отметка запускает отсчёт каждый раз, автоматическая — только после первой успешной отметки.
- Для QR-отметок этой возможности нет.
- При деактивации дистанции и удалении события режим компаса сбрасывается.

Геолокация

- Если геолокация выключена, при входе на GPS-отметку и на запись точки показывается предупреждение.
- Кнопка «Включить» открывает настройки геолокации телефона.
- В Chrome и Safari показываются разные подсказки, где включить геолокацию.
- Кнопка «Включить» повторно запрашивает геолокацию.

Что нового в 1.29

- Одинаковое правило периода для автора и участника.
- Предупреждение о выключенной геолокации на экране отметки.
- Отметка с полноэкранной карты с возвратом через 3, 2, 1.
- Веб-сборка v223.

Карта по компасу

- На полноэкранной карте есть значок компаса.
- Включённый режим плавно поворачивает карту по направлению телефона; подписи и значки поворачиваются вместе с картой.
- Выключенный режим возвращает север вверх.
- Состояние запоминается для следующих полноэкранных карт.
- Если датчика компаса нет, значок не показывается.
- В Chrome и Safari для компаса может потребоваться разрешение браузера.

Что нового в 1.29

- Вращение полноэкранной карты по компасу с запоминанием режима.
- Веб-сборка v224.

Обновление и офлайн

Веб-версия кэшируется для работы без сети. При выходе новой версии обновите страницу или закройте и снова откройте приложение с иконки.

Если после обновления видны старые данные, закройте приложение полностью и откройте заново. На iPhone это делается свайпом вверх в переключателе приложений.

Актуальная версия — 1.29. Веб-сборка — v226.

Отличия от Android-приложения

- В вебе нельзя создавать и редактировать события — только участвовать в уже созданных.
- Нет вибрации: iOS не поддерживает вибрацию из браузера.
- Звук автоматической отметки до первого касания экрана может не играть — ограничение Safari.
- Подмену GPS веб-версия не определяет.
- Отдельной кнопки очистки уже отправленного результата в вебе нет; очистка отметок происходит при деактивации или выходе из профиля.

Если что-то не работает

1. Проверьте интернет и адрес сайта.

2. Разрешите геолокацию и камеру в настройках браузера/приложения.

3. Обновите страницу.

4. Убедитесь, что открыта последняя версия: в адресе стоит v=226 или новее.

5. Если не видно списка КП: проверьте настройку подсказок, разрешение автора и заново скачайте событие.

6. Если ошибка осталась — напишите номер события, действие и текст сообщения.