REV4-ECO / scheda sostituibile

Sei mondi autonomi, un ecosistema condiviso

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



La configurazione ha sei rami con responsabilità proprie: Vito, domotica, sala server, laboratorio, servizi a terzi e inventario/comunità. Le sedi fisiche sono punti di collocazione; non definiscono l'identità dei progetti. Il Vito è sia laboratorio mobile sia piccola casa autonoma. La domotica gestisce ambienti separati. La sala server offre servizi anche quando si trova in un'altra sede. Il laboratorio coordina attività attuali e future. I terzi usano servizi e identità dedicati. L'inventario produce ricambi, valore economico e nuovi nodi indipendenti.

Come leggere il faldone

1. **Insieme:** funzioni e responsabilità, prima dei componenti.
2. **Atlante tecnico:** rack, client, connessioni, hardware, fotografie e assegnazioni.
3. **Sinergie:** percorsi dei dati, autorizzazioni e comportamento quando manca una dipendenza.
4. **Sei mondi:** manuali verticali, ciascuno con autonomia, servizi e confini.
5. **Roadmap:** acquisti, arrivi, transizione, misure e collaudi. Le altre parti descrivono l'assetto di riferimento.

Il contratto di indipendenza

Ogni ramo mantiene una propria identità, un inventario, una configurazione esportabile, un perimetro di dati e una procedura di recupero. Collaborare significa scambiare servizi autorizzati; non significa estendere automaticamente una rete fidata o condividere un account amministratore. La perdita di un collegamento lascia visibile ciò che resta locale e accoda ciò che richiede una consegna.

La sala server può cambiare sede mantenendo i nomi dei servizi e i percorsi di accesso. La gestione della casa conserva comandi e automazioni locali. Il Vito conserva documenti e bozze. Il laboratorio conserva i registri e il modo di operare. Gli utenti esterni conservano credenziali, quote e una procedura di esportazione dei propri dati.

Portabilità e cluster

Corosync è confinato a una rete locale di sede. Il nucleo a cinque membri descrive l'installazione co-locata: M1/M2/M5/C3/C4. Non viene esteso su LTE, Internet o verso nodi di amici. Il trasferimento di un ramo modifica il dominio locale di virtualizzazione secondo la procedura di migrazione, senza mantenere voti remoti come dipendenza. La continuità applicativa e la replica dei dati sono contratti distinti dalla membership Proxmox.

Mondo	Missione	Scheda
Vito · laboratorio mobile e camper	Portare strumenti, documenti e servizi locali dove servono.	REV4-VITO
Domotica · ambienti che restano governabili	Un sistema locale, modulare e trasferibile fra spazi.	REV4-DOM
Sala server · capacità trasferibile	Calcolo, dati e servizi con confini indipendenti dalla nicchia.	REV4-SALA
Laboratorio · gestione e supervisione	Il centro operativo del lavoro e delle attività future.	REV4-LAB
Servizi e client per terzi	Condivisioni chiare senza estendere la fiducia domestica.	REV4-TERZI
Inventario · riuso, vendita e federazione	Ogni componente conserva identità, storia e una destinazione leggibile.	REV4-RIUSO

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-ECO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.