REV4-RACK / scheda sostituibile

Sala server: rack, cablaggi ed energia

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

FALDONE 4.4 / ATLANTE

Sala server: struttura fisica e flussi.

Nicchia nel sottotetto. Vista funzionale frontale: i riferimenti U non sostituiscono la tavola di montaggio.



ARIA

Ingresso → attraversamento

Frontali liberi e filtro accessibile
Separazione percorso aria e cavi
Estrazione verso il retro della nicchia

RETE

Dorsale concentrata

M2/M3/M4/M6 ai quattro SFP+
Gestione cablata separata
Etichette su entrambe le estremità

ENERGIA

Carichi e arresto ordinato

Accumulo rack separato dai client
Arresto guest prima degli host
Rete e sentinella per ultime

Quote di riferimento delle fonti: 84 cm a sinistra, 104 cm a destra; nicchia profonda circa 60 cm.

Il disegno organizza le funzioni: ingombri di alimentazione, case e passacavi sono riportati nella roadmap di posa.

Casa · Sala server · Laboratorio · Vito · Servizi · Territorio

Schema funzionale / non in scala

La sala server è un progetto trasferibile. La collocazione attuale nella nicchia del sottotetto riunisce nodi, dorsale, distribuzione energetica e percorsi d’aria; l’identità dei servizi non dipende dalla stanza.

Organizzazione funzionale

Il fronte separa il nucleo stabile (rete, M1, M2, M5 e servizi ausiliari) dai nodi a richiesta M3, M4 e M6. I riferimenti delle fonti descrivono montanti da 84 e 104 cm, equivalenti nominalmente a 18U e 23U, e un vano inferiore per l’energia. Il diagramma è uno schema di disposizione funzionale: i numeri U non sono una certificazione della posa.

Dispositivi e connessioni

Il LGS352C-EU concentra i quattro collegamenti server a 10 GbE. Gestione e Corosync usano percorsi cablati locali. Ogni cavo ha un’etichetta ai due estremi; le interfacce di alimentazione, rete, storage e console appartengono alla scheda del nodo. I passacavi non devono impedire estrazione dei tray, accesso ai filtri o manutenzione del retro.

Aria ed energia

Il flusso d’aria attraversa i frontali e viene espulso dalla nicchia; filtri e aspirazione restano accessibili. Il TDP CPU non dimensiona da solo alimentazione o autonomia. Accumulo rack e piccoli UPS dei client sono domini distinti. Nell’arresto prolungato si chiudono prima carichi e guest, poi host; rete e sentinella restano disponibili per ultime.

Trasferimento di sede

La migrazione mantiene inventario, nomi, configurazioni esportate e registri di ripristino. Il dominio di quorum resta locale alla sede: il progetto non allunga Corosync su Internet. La domotica e il Vito conservano funzioni locali, mentre i client personali ritrovano i servizi attraverso gli accessi autorizzati.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD