


**SHERZAD
Ruhollah**

TP Windows 2016 : R101 et R202

Compte rendu

Administration Windows

Création de la VM Windows 2016



The screenshot displays the Oracle VM VirtualBox configuration window for a VM named 'R101_Window_...'. The interface is in French and shows various settings tabs and options.

Machine List:

- R101_Window_...** (64-bit, 2016): En fonction
- R101pppclient__Wi...** (64-bit, 10): En fonction
- R209_TP2__Ubuntu...** (64-bit, 2.6): Sauvegardée
- R2.03__RT-Box2** (2.6): Éteinte
- R203__Ubuntu-22.0...** (64-bit): Éteinte
- R203bis__Ubuntu-2...** (64-bit): Éteinte

Configuration Options:

- Nouvelle** (New)
- Ajouter** (Add)
- Configuration** (Settings)
- Oublier** (Forget)
- Afficher** (Show)

Général (General) Tab:

- Nom:** R101_Window_Windows-2016
- Système d'exploitation:** Windows 2016 (64-bit)

System Tab:

- Mémoire vive:** 1536 Mo
- Processeurs:** 2
- Ordre d'amorçage:** Disquette, Optique, Disque dur
- Accélération:** Pagination imbriquée, PAE/NX, Paravirtualisation Hyper-V

Affichage (Display) Tab:

- Mémoire vidéo:** 64 Mo
- Contrôleur graphique:** VBoxVGA
- Serveur de bureau à distance:** Désactivé
- Enregistrement:** Désactivé

Stockage (Storage) Tab:

- Contrôleur:** Contrôleur Sata
- Port SATA 0:** Windows-2016.vdi (Attachements multiples, 30,00 Gio)
- Port SATA 1:** Lecteur optique1 Vide

Prévisualisation (Preview) Tab:

Shows a preview of the Windows 2016 desktop environment.

Renommer le PC en srv-SHERZAD

← Paramètres — □ ×

⚙ Informations système

Nom du PC RT-win2016
(srv-sherzad après redémarrage)

Renommer le PC

Organisation WORKGROUP

Joindre un domaine

Édition Windows Server 2016 Standard

Version 1607

Version du système d'exploitation 14393.0

ID de produit 00376-30000-00299-AA527

Processeur Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz

Configuration IPv4

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ×

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 31 . 28 . 249

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0

Passerelle par défaut : 172 . 31 . 16 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : 193 . 49 . 62 . 9

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK

Annuler

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058>ip config

ip n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::df8:cc9b:2011:1b38%2
    Adresse IPv4. . . . . : 172.31.28.249
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.240.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Tunnel isatap.{3FE490C9-A0B6-4322-B67C-6467F42240D9} :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058>
```

- **Serveur** : **srv-SHERZAD**
- **Domaine** : **dom-SHERZAD**
- **Client** : **client-SHERZAD**
 - MDP Administrateur (SERVEURE) ⇒ Progtr00
 - MDP Ruhi ⇒ Sherzad.2004
 - Mdp r103_windows (etu01) ⇒ **Ruhi.2004**
 - Mdp r103_serveur ⇒ **Progtr00**

1. Tâches de configuration initiales

Utilisation des adresses IP définies (cf. script Ubuntu *Machines Virtuelles*).

Configuration réseau :

- **Adresse IP fixe** : **172.31.28.249**
- **Masque de sous-réseau** : **255.255.240.0**
- **Passerelle** : **172.31.16.1**
- **Serveurs DNS** :
 - Primaire : **127.0.0.1**
 - Secondaire : **193.49.62.9**

Nom d'hôte :

Nom de l'ordinateur	srv-sherzad	Dernières mises à jour installées
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Windows	Public : Actif	Windows Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	172.31.28.249, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2016 Standard	Processeurs
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total

Configuration VM Windows 10

Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines

Fichier Machine Aide

Outils

Nouvelle Ajouter Configuration Oublier Afficher

R101_Window__Wi...
En fonction

R101pppclient...
En fonction

R209_TP2__Ubuntu...
Sauvegardée

R2.03__RT-Box2
Éteinte

R203__Ubuntu-22.0...
Éteinte

R203bis__Ubuntu-2...
Éteinte

Général

Nom : R101pppclient__Windows-10-20H2

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

System

Mémoire vive : 2048 Mo

Processeurs : 2

Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur

EFI : Activé

Accélération : Pagination imbriquée, PAE/NX, Paravirtualisation Hyper-V

Affichage

Mémoire vidéo : 128 Mo

Contrôleur graphique : VBoxSVGA

Serveur de bureau à distance : Désactivé


Enregistrement : Désactivé

Stockage


Contrôleur : Contrôleur SATA

Port SATA 0 : Windows-10-20H2.vdi (Attachements multiples)

Prévisualisation



Renommer le PC en client-SHERZAD



Configuration IPv4

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

The screenshot shows the 'Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)' dialog box. The 'Général' tab is selected. The text says: 'Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.' There are two radio buttons: 'Obtenir une adresse IP automatiquement' (unselected) and 'Utiliser l'adresse IP suivante :'. The 'Utiliser l'adresse IP suivante :' option is selected, and the following fields are filled: 'Adresse IP : 172 . 31 . 28 . 249', 'Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0', and 'Passerelle par défaut : 172 . 31 . 16 . 1'. Below these are two more radio buttons: 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' (unselected) and 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'. The 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :' option is selected, and the following fields are filled: 'Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1' and 'Serveur DNS auxiliaire : 193 . 49 . 62 . 9'. At the bottom, there is a checkbox 'Valider les paramètres en quittant' (unchecked) and an 'Avancé...' button. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

Ajout de rôles et de fonctionnalités sous Windows Server 2016

1. Installation des services Active Directory (AD DS)

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
- Cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
- Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquer sur Suivant.
- Dans la liste des rôles, cocher Services AD DS, puis cliquer sur Suivant jusqu'à l'installation.


2. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

- Une fois l'installation terminée, cliquer sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
- Sélectionner Ajouter une nouvelle forêt et entrer le nom de domaine : **dom-VotreNom.local**.
- Configurer les options de domaine et définir un mot de passe pour le mode de récupération des services d'annuaire (DSRM).
- Valider la configuration et lancer l'installation.

3. Fin d'installation et redémarrage

- Une fois l'installation terminée, le serveur redémarre automatiquement pour appliquer les modifications.

Illustration :



Version client : Windows-10

Ouvrir une session **admin** (*progr00*)


Utilisez vos adresses IP (cf script Ubuntu ' MachinesVirtuelle ')

Configurer le réseau : IP fixe **172.31.28.xx**
 masque **255.255.240.0**
 passerelle **172.31.16.1**
 DNS **IP du serveur**

Indiquer un nom d'ordinateur : client-*VotreNom*

Redémarrer le client

- Adresse IP : 172.31.28.250
- Masque de sous-réseau : 255.255.240.0
- Passerelle : 172.31.16.1
- Serveur DNS préféré : 172.31.28.xx (serveur DNS local)
- Serveur DNS secondaire : 193.49.62.9



1. Service DHCP. (environ 1½h)

Ajouter un rôle : Serveur DHCP

Étendue créer une étendue contenant 1 adresse IP (celle du client). Réserver cette adresse à votre client Option d'étendue: DNS 1er IP du serveur 2nd 193.49.62.9 nom domaine univ-artois.fr serveur de temps : 172.31.25.9


Reconfigurer le réseau pour le client : adresse IP automatique.

Pour tester votre configuration, sur le client, dans Démarrer / exécuter / cmd utiliser la commande ipconfig. (pour obtenir l'aide : ipconfig /?)

Ajout d'un second rôle DHCP et configuration de l'adresse IP fixe pour le client

1. Ajouter un rôle DHCP supplémentaire

- Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
- Cliquer sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
- Sélectionner **Serveur DHCP** dans les options et cliquer sur **Suivant**.
- Compléter l'installation en suivant les étapes de l'assistant.



Création du serveur DHCP

configurer à partir de “Ajouter des rôles et des fonctionnalités”.

Créer une étendue

Une seule adresse pour le client

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 31 . 28 . 124

Adresse IP de fin : 172 . 31 . 28 . 124

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 240 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Contenu du serveur DHCP	État
Étendue [172.31.16.0] etendu-client	** Actif **
Options de serveur	
Stratégies	
Filtres	

Serveur de temps

Options Étendue

Général Avancé

Options disponibles

	Description
☐ 002 Décalage de temps	Décalage
☒ 003 Routeur	Tableau de
☒ 004 Serveur de temps	Tableau de
☐ 005 Serveurs de noms	Tableau de

Entrée de données

Nom du serveur :

Adresse IP : 172 . 31 . 25 . 9

Ajouter Supprimer Monter Descendre

OK Annuler Appliquer

Nom d'option	Fournisseur	Valeur
003 Routeur	Standard	172.31.16.1
004 Serveur de temps	Standard	<Aucun>
006 Serveurs DNS	Standard	172.31.28.123, 193.49.62.9
015 Nom de domaine DNS	Standard	univ-artois.fr

2. Configurer l'adresse IP pour le client

Une fois le rôle DHCP installé, nous allons restreindre l'attribution d'une adresse IP spécifique au client :

1. Accéder à DHCP
 - Aller dans Outils → DHCP.
 - Sélectionner IPv4 dans la section à gauche.
2. Ajouter l'adresse IP réservée pour le client
 - Faites un clic droit sur Autre action, puis choisissez Ajouter une réservation.
 - Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez les informations du client :
 - Nom de la réservation : Identifiant du client (ex. **client-SHERZAD**).
 - Adresse IP : Spécifiez l'adresse IP que vous avez réservée pour le client (par exemple **172.31.28.250**).
 - Adresse MAC : L'adresse MAC de l'interface réseau du client.
 - Cliquez sur Ajouter pour réserver l'adresse IP pour ce client spécifique.

Ajout des deux serveurs DNS et domaine parent

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 31 . 28 . 250

Adresse IP de fin : 172 . 31 . 28 . 250

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 20

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 240 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

3. Ajouter la passerelle

1. Accéder aux options d'étendue DHCP

- Toujours dans l'interface DHCP, sélectionnez IPv4 et faites un clic droit sur Autre action, puis choisissez Nouvelle étendue

4. Valider la configuration


Une fois la configuration de l'étendue et de la réservation terminée, vous devez valider que tout fonctionne correctement :

1. Vérification de l'étendue et des réservations

- Retourner dans **Outils** → **DHCP** → **IPv4**.
- Vérifiez que les réservations pour le client sont correctement listées.
- Assurez-vous que la plage d'adresses pour les serveurs est correctement définie.

2. Test de la configuration sur le client

- Sur le client, ouvrez **Démarrer** → **Exécuter** → tapez cmd pour ouvrir l'invite de commande.
- Tapez la commande suivante pour vérifier que l'adresse IP attribuée au client est celle que vous avez réservée :



1. Configurer l'adresse IP automatique pour le client

1. Accéder aux paramètres réseau

- Allez dans Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet (ou Wi-Fi, selon votre connexion).
- Cliquez sur Propriétés de l'adaptateur réseau utilisé.

2. Configurer le protocole TCP/IPv4 en automatique

- Dans les Propriétés de l'adaptateur, cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis sur Propriétés.
- Sélectionnez l'option Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

```
Invite de commandes

Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\admin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : client-Sherzad
Suffixe DNS principal . . . . . : univ-artois.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: univ-artois.fr

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-82-2F-B3
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::dd8f:dc6c:70a8:8bbd%9(préfééré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.139.189(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-1C-08-85-08-00-27-82-2F-B3
Serveurs DNS. . . . . : 172.31.28.249
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\admin>
```

2. Création des utilisateurs du domaine. (environ 1h)

2. Création des utilisateurs du domaine. (environ 1h)

A partir du serveur



Outils d'administration Windows / Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Créer groupe eleves

Créer utilisateurs etu01 et l'ajouter au groupe.

A partir du client (pré-requis sur le serveur : propriété de l'ordinateur / utilisation à distance)




Tous les programmes / Accessoires / Connexion Bureau à Distance


Créer groupe Profs

Créer utilisateurs prof01 et l'ajouter au groupe.

- Le but du TP n'étant pas la saisie de mot de passe, créer des comptes utilisateurs sans mot de passe.
- Essayer d'ouvrir une session localement (**sur le serveur et sur le client**) avec chacun d'eux..

- On y va dans outils d'administration==> active directory et on crée un group nom(group) et
- Puis on crée un utilisateur dans notre groupe
mdp=Progr00
Nom d'ouverture= ruhi
Nom complete = etu01





Donc on voit que l'utilisation est bien dans notre groupe qu'on a créé.

A partir du client (pré-requis sur le serveur : propriété de l'ordinateur / utilisation à distance)



Tous les programmes / Accessoires / Connexion Bureau à Distance

Créer groupe

Profs

Créer utilisateurs

prof01 et l'ajouter au groupe.

- Le but du TP n'étant pas la saisie de mot de passe, créer des comptes utilisateurs sans mot de passe.
- Essayer d'ouvrir une session localement (**sur le serveur et sur le client**) avec chacun d'eux..

1. Activer la connexion Bureau à distance sur le serveur

1. Ouvrir le gestionnaire de serveur

- Sur le serveur Windows (ex. srv-SHERZAD), ouvrez le Gestionnaire de serveur.

2. Accéder aux paramètres Bureau à distance



- Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Outils en haut à droite et sélectionnez Bureau à distance ou Services Bureau à distance.
- Alternativement, vous pouvez rechercher Paramètres système dans la barre de recherche et aller dans Bureau à distance.

3. Activer le Bureau à distance

- Dans les Paramètres Bureau à distance, sélectionnez l'option Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur.
- Assurez-vous que la case Autoriser les connexions à distance uniquement à partir des ordinateurs exécutant Remote Desktop avec authentification au niveau du réseau (NLA) est cochée pour plus de sécurité (si vous avez des clients qui supportent NLA).



4. Appliquer les modifications

- Cliquez sur Appliquer puis OK pour enregistrer les modifications



Donc, comme on voit on est bien connecté à notre serveur et on peut le gérer à distance d'après notre Machine client

- **Essayer d'ouvrir une session localement (sur le serveur et sur le client) avec chacun d'eux.**



Ici on voit bien que on a réussi à connecter en tant que client classique sur notre serveur.

3. Stratégie de sécurité. (environ 1h)

Il existe 2 niveaux hiérarchiques de stratégie de sécurité :


- **default domain policy** : la stratégie affecte toutes les machines du domaine
 - **default domain controller policy** : la stratégie affecte le contrôleur de domaine
- Modifier les stratégies adéquates afin de résoudre le point n° 2.

Sur le serveur :  / Outils d'administration / gestion des stratégies de groupe

Forêt / Domaines / dom-xxx / Objets de stratégie de groupe

- Affiner la stratégie du contrôleur: *attribution des droits d'utilisateur* pour la suite du TP.
- Affiner la stratégie du domaine : *stratégie de mot de passe*

sur le serveur et le client : *gpupdate* pour mettre à jour les stratégies.



pouvoir me connecter sans mot de passe, mais malgré cela, il est toujours

impossible d'avoir un utilisateur pouvant accéder sans utiliser de mot de passe.
(C'était vérifié par le prof comme quoi il ne marche pas)

4) Création d'un volume sur le serveur. (environ 1/2h)

- Ajouter d'un disque virtuel à la machine virtuelle Windows-2016 :

Arrêter le serveur


Depuis le script MachinesVirtuelles : menu 6 : Modifier

Windows-2016 : Ajouter un disque

Démarrer le serveur


- Démarrer / Outils d'administration / gestion de l'ordinateur

Stockage / gestion des disques



On voit bien que le disque ajoute est affiché dans notre serveur.

- Créer une partition de 1 Go dans l'espace non alloué
Monter cette partition sur le répertoire C : \volume



5. Sécurité des fichiers et répertoires. (environ 1h)


- Dans C:\volume, créer 2 répertoires : Utilisateurs

Logiciels


>> W+E > disque local (c:) > créer dossier volume>> dans volumes créer les dossier Logiciels et utilisateur

- Dans Utilisateurs, créer un répertoire (etu01 et prof01) pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur.


>> dans utilisateur on doit créer le dossier etu01 et pro01




Donc une fois que on a bien créer prof01 et etu01 dans volum on va dans >partage >partage avancé et on modifie les autorisation sur le fichier avec modifie et lectutre



- Partager ce répertoire (utilisez le partage avancé).
- Que se passe t-il si vous ajouter \$ à la fin du nom de partage (ex : dupont\$) ?
\$ à la fin du nom pour le rendre invisible sur le réseau
- Définir les autorisations de **partage** et la **sécurité** du répertoire pour qu'il soit accessible par l'utilisateur et l'administrateur.
 - Les membres du groupe **profs** auront un droit de lecture sur les répertoires élèves et l'administrateur.



- Les membres du groupe **profs** auront un droit de lecture sur les répertoires élèves.



- Pour arriver au résultat escompté, et se simplifier l'administration, faut-il gérer les autorisations de partage et la sécurité des répertoires ? Ou l'un des deux suffit-il ?

Nous avons besoin des deux pour pouvoir accéder au dossier.


- Les logiciels sont eux accessibles à tous avec des droits plus ou moins limités (élèves ou profs).

Etu01 peut lire et modifier tandis que le prof peut accéder au dossier mais pas modifier, l'administration a tous les droits sur le dossier

- Donner les droits pour que des étudiants puissent travailler en binôme sur leur compte respectif.

On crée un 2ème utilisateur(etu02)

Puis on lui donne l'autorisation de Lecture sur etu01.




6. Création des profils utilisateurs. (environ 1h)

Chaque utilisateur aura son profil (bureau, icônes,paramètre logiciel...) stocké dans son répertoire sur le serveur .


- Créer pour chaque utilisateur le dossier profil.V6
- Ajouter le chemin \\nomserveur\nompartage\profil à la rubrique profil des propriétés de l'utilisateur.

//srv-SHERZAD\setu01\profile

//srv-SHERZAD\prof01\profile




Dans l'utilisateur on va ensuite dans le profilé et ajouter la commande avec le chemin



- On désire ajouter sur le bureau pour TOUT NOUVEL UTILISATEUR, un fichier : bienvenue.txt

- pour TOUT LE MONDE, le raccourci : Bloc Note



cf : c:\utilisateurs

Il existe différents types de profils : local, itinérant, obligatoire

- Quelles sont leurs caractéristiques et comment les mettre en œuvre ?

7. Scripts d'ouverture de session. (environ 1h)

Les scripts sont par défaut dans le répertoire :

C:\Windows\sysvol\sysvol\nomdedomaine.local\scripts

et ce répertoire est partagé en tant que NETLOGON.

- Créer pour chaque utilisateur un script qui attache une Unité (R:) au répertoire de l'utilisateur Voir la commande : net /?

On crée un script avec le bloc note que l'on renomme en .bat pour qu'il s'exécute (car ca reste en .txt de base)

- Automatisez l'exécution du script à l'ouverture de session de l'utilisateur. (Propriétés de l'utilisateur)
- Créer un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs (variables d'environnements)

Dans C:\Windows\sysvol\sysvol\dom-Sherzad.local\scripts.

Et dans CMD .

```
C:\Users\Administrateur.WIN-H4HB4IV9058>
C:\Users\Administrateur.WIN-H4HB4IV9058>C: \windows\sysvol\sysvol\dom-SHERZAD.local\script>renscript.bat.txt script.bat
C:\Users\Administrateur.WIN-H4HB4IV9058>C: \windows\sysvol\sysvol\dom-SHERZAD.local\script>renscript.bat.txt script.bat
```


Net use affiche des informations sur les ressources partagées du réseau auquel vous êtes connecté, permet de se connecter à de nouvelles ressources et de se déconnecter des ressources existantes.

Et sur le client on test la commande:

C: \User\ruhi>net use R: \\172.31.28.250/utilisateure\%USERNAME%

```
C:\Users\ruhi>C: \User\ruhi>net use R: \\172.31.28.250/utilisateure\%USERNAME%
C:\Users\ruhi>
```

D'après cette action, le script doit être exécuté à l'ouverture de session pour un seul utilisateur, sans besoin de préciser le chemin, car il sait directement où le trouver.



8. Création des utilisateurs en lignes de commandes : PowerShell. (environ 1,5h)

(Démarrer / Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows Powershell)

L'interface graphique permet de créer des utilisateurs (fastidieux pour 200 utilisateurs).

Afin d'automatiser cette création :

- Créer complètement un nouvel utilisateur en ligne de commande:

(le compte, le répertoire, le partage, les autorisations, la sécurité, le script d'ouverture de session)

Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows PowerShell

Commandes utiles :

➤ Gestion Utilisateur :

new-ADUser / Add-ADGroupMember

➤ Gestion sécurité & partage :

icacls / new-smbshare

- Écrire ces commandes dans un fichier ayant l'extension ps1.

ExéMOcuter ce script en passant des paramètres (nom, prénom, groupe ...).

exemple : .\monscript.ps1 gombert olivier profs

Les paramètres dans le script sont \$args[0] pour le 1er paramètre passé.....

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058> import-Module ActiveDirectory

$utilisateur = @(
    @{Nom="etu03"; Prenom="alex"; SamAccountName="etu03"; MotDePasse="progr00"}
    @{Nom="etu04"; Prenom="idk"; SamAccountName="idk"; MotDePasse="progt00"}
)

$OU = "OU=eLeves,DC=dom-SHERZAD,DC=local"

foreach ($user in $utilisateurs) {
    $password = ConvertTo-SecureString $user.MotDePasse -AsPlainText -Force

    New-ADUser
        -Name "$($user.Prenom) $($user.Nom)"
        -GivenName $user.Prenom
        -Surname $user.Nom


    Write-Host "Utilisateur $($user.SamAccountName) ajouté avec succès." -ForegroundColor Black
}
```

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058> Get-ADUser -Identity "etu03"

DistinguishedName : CN=etu03,CN=Users,DC=dom-Sherzad,DC=local
Enabled           : False
GivenName        :
Name             : etu03
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : cf5c86f6-614b-4046-8111-03758affefb2
SamAccountName   : etu03
SID              : S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1123
Surname          :
UserPrincipalName :
```

9. Gestion des quotas utilisateurs. (environ ½h)

- Affecter un quota utilisateur de 1Go avec un avertissement à 900 Mo avec refus de dépassement du quota sur le volume créé.



10.Déploiement de logiciel. (environ 1h)

Le logiciel à déployer : notepad sur E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi

- Sur le serveur : Démarrer Utilisateurs et ordinateurs Active directory
Créer une UO (Unité d'Organisation) par ex : MachinesCibles
Démarrer Gestion des stratégies de groupe
Dans Objets de stratégie de groupe : créer une GPO nommée notepad++
Modifier la GPO : Config ordi / Stratégies / Param du logiciel /install de logiciel nouveau / Package
Lier cette stratégie de groupe à votre UO
- Sur le client : Le déploiement de logiciel se fait au démarrage de l'ordinateur.
 - Déploiement du logiciel

Unité d'organisation

Nouvel objet - Unité d'organisation



Créer dans : dom-Sherzad.local/

Nom :

☒ Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle

OK

Annuler

Aide

Création d'une nouvelle GPO

Nom	État GPO	Filtre WMI	Modifié le	Propriétaire
 Default Domain Control...	Activé	Aucun(e)	03/02/2025 11:3...	Admins du domaine (...)
 Default Domain Policy	Activé	Aucun(e)	17/01/2025 14:3...	Admins du domaine (...)

Nouvel objet GPO

Nom :

Objet Starter GPO source :

(aucun)


OK

Annuler


Objets de stratégie de groupe dans dom-Sherzad.local

Contenu		Délégation			
Nom	État GPO	Filtre WMI	Modifié le	Propriétaire	
 Default Domain Control...	Activé	Aucun(e)	03/02/2025 11:3...	Admins du domaine (...)	
 Default Domain Policy	Activé	Aucun(e)	17/01/2025 14:3...	Admins du domaine (...)	
 notepad++	Activé	Aucun(e)	28/02/2025 12:3...	Admins du domaine (...)	


Installation du package notepad++



Liaison de la stratégie de groupe à l'OU




L'application Notepad++ est disponible sur le client




IL NE FAUT PAS OUBLIER DE METTRE L'ORDINATEUR QUI CORRESPOND AU CLIENT DANS LES MACHINES CIBLES

11.Installation d'une imprimante. (environ 1h) (Passer les MV en mode bridge sur eth0)

Ajout du rôle



Attribution de rôle



Ajout de l'imprimante (numéro de port : 172.31.25.159)

GPO déploiement de l'imprimante

l'imprimante est disponible sur le client

