

4. メールの環境設定

→ 基本環境設定

環境設定

マイポータル設定

個人情報の管理

メールの環境設定

日程管理の環境設定

決裁の環境設定

掲示板の環境設定

言語と標準時の設定

メールの環境設定

基本環境設定

アドレス帳

外部メール設定

自動転送

自動振り分け

自動削除

署名管理

留守設定

メール容量確認

※ 総50G中44MB(0%)適用中です。

0%100%

基本環境設定

* メールリストの数、リフレッシュ間隔、自動下書き保存の間隔、プレビューを設定できます。

* 外部にメールを送信する際一覧出し名を設定したり保存できます。

リストの数

50

件

プレビュー

非表示

リフレッシュ間隔

300

秒

自動下書き保存の設定

設定しない

秒

保存

キャンセル

使用者に当てられたメール容量のうち使用量が表示され、メールリストの数、リフレッシュの間隔、自動下書き保存の間隔設定が可能です。

● 基本環境設定

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **基本環境設定**タブをクリックします。
2. メールの使用量が表示されます。
 - ・割当てられた容量を全部使うとメール受信ができないため、不要なメールは削除して管理します。
3. リストの数、リフレッシュの間隔、自動下書き保存項目を設定して「**保存**」をクリックします。
 - ・**リストの数**：画面に表示されるメールリストの数を10～50まで、10単位で設定できます。この設定は全てのメールフォルダに適用されます。
 - ・**プレビュー**：プレビューする位置を指定します。
 - ・**リフレッシュ間隔**：メールリストのリフレッシュ間隔を 300秒～50000秒まで指定できます。
 - ・**自動下書き保存の設定**：保存間隔を60秒～120秒までまたは「**設定しない**」に設定できます。

4. メールの環境設定

→ アドレス帳

環境設定	メールの環境設定
マイポータル設定 個人情報の管理 メールの環境設定 日程管理の環境設定 決裁の環境設定 掲示板の環境設定 言語と標準時の設定	基本環境設定 アドレス帳 外部メール設定 自動転送 自動振り分け 自動削除 署名管理 留守設定
	*アドレス帳画面に表示されるリストの数を設定できます。 リスト設定 名刺形式で表す リストの数 20 個 保存 キャンセル

アドレス帳画面に表示するリストのスタイルを設定します。

● アドレス帳

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **アドレス帳**タブをクリックします。
2. **リスト設定**項目の表示形式と**リストの数**を選択して「**保存**」をクリックします。

4. メールの環境設定

→ 外部メール設定

環境設定

マイポータル設定
個人情報の管理
メールの環境設定
日程管理の環境設定
決裁の環境設定
掲示板の環境設定
言語と標準時の設定

メールの環境設定

基本環境設定 アドレス帳 **外部メール設定** 自動転送 自動振り分け 自動削除 署名管理 留守設定

POP3を支援する外部メールサーバを登録してメールをインポートすることができます。
但し、設定した外部メールサーバが正常に動作しないか、IDまたはパスワードが正しくない場合はインポートできません。
外部メールは3つまで設定できます。

***1番目のPOP3設定**

POP3サーバ名: pop.gmail.com Gmail Port: 995 SSL: ☒
 ユーザID: shion パスワード: **接続確認**
検索 メールフォルダ名-メールフォルダを選択してください。
 保存するメールフォルダ
☐ サーバからメール削除

***2番目POP3設定**

POP3サーバ名: pop.mail.yahoo.com Yahoo Port: 110 SSL: ☒
 ユーザID: keiren パスワード: **接続確認**
検索 メールフォルダ名-メールフォルダを選択してください。
 保存するメールフォルダ
☐ サーバからメール削除

***3番目POP3設定**

POP3サーバ名: 選択してください。 Port: 110 SSL: ☐
 ユーザID: パスワード: **接続確認**
検索 メールフォルダ名-メールフォルダを選択してください。
 保存するメールフォルダ
☐ サーバからメール削除

外部メールを設定することでGWメールシステムから自分の外部メールアカウントに届いたメールを確認することができます。

● 外部メールの設定

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー→**外部メール設定**タブをクリックします。
2. **POP3 サーバ名**項目にPOP3サーバ名を入力します。
 - ・主なPOP3サーバはドロップダウンリストから選択できます。サーバに合ったPortとSSLにチェックします。
3. 設定したPOP3サーバの**ユーザID**と**パスワード**を入力し、「**接続確認**」をクリックします。
4. **保存するメールフォルダ**の項目で「**検索**」をクリックし、外部メールを保存するメールフォルダを選択します。
 - ・「**サーバからメール削除**」にチェックすると外部メールサーバからメールを削除します。
5. 設定を適用するには「**保存**」をクリックします。

[参考]

- ▶POP3に対応する外部メールのみ使用でき、サーバが正常に動作しない場合や、IDとパスワードが正しくない場合は、メールをインポートすることができません。
- ▶外部メールは3つまで設定できます。

4. メールの環境設定

→ 自動転送

自分のGWメールアカウントに受信したメールを他のメールアカウントに自動転送します。

● 受信メールの自動転送

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **自動転送**タブをクリックします。
2. 自動転送するメールアドレスを組織図から選択して「**保存**」をクリックします。

【参考】

- ▶自動転送を設定すると、「**削除**」ボタンだけ表示され、クリックして設定を解除できます。

4. メールの環境設定

→ 自動振り分け

環境設定

メールの環境設定

基本環境設定 ▼ アドレス帳 ▼ 外部メール設定 ▼ 自動転送 ▼ **自動振り分け ▼** 自動削除 ▼ 署名管理 ▼ 留守設定 ▼

* メールの自動振り分けを設定すると受信メールが設定したルールに従って自動で振り分けられます。
 * 一つのメールに自動振り分け項目が複数該当する場合は、優先順位に従って適用。
 * リストの順番が優先順位となります。
 * 自動振り分けルールを設定して迷惑メールを受信拒否指定することができます。
 * ⬆️⬆️: 分類の優先順位を調整することができます。

カテゴリを追加

以下に設定したルール通りに受信したメールを自動振り分けします。

※ ルールのタイトル :

※ メールが届いたら次の作業を行う (ANDルールを適用)

1つだけ選択 ▼

ルールを追加する

※ ルールを選択してください。

1つだけ選択 ▼

ルールを追加する

※ 但し、次の場合を除く:

設定しない ▼

ルールを追加する

自動振り分け設定をすると受信したメールが振り分け条件により、設定したメールフォルダに振り分けられます。

●メールの自動振り分け

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **自動振り分け**タブをクリックします。
2. 「**カテゴリを追加**」をクリックします。
3. **メールのタイトル**を入力し、条件を選択して「**ルールを追加する**」をクリックします。
4. メールを振り分けするルールを選択します。
 - ・永久削除を選択すると条件に該当するメールは永久削除されます。
5. 自動振り分け条件を変更する場合は、自動振り分けリストからカテゴリを選択して「**続きを見る**」をクリックし、削除する場合は「**削除**」をクリックします。
6. 上/下の矢印で優先順位を調整できます。
7. リストのチェックを解除して振り分け適用を解除できます。

【参考】

- ▶各項目別にAND条件が適用されます。

4. メールの環境設定

→ 自動削除

環境設定

メールの環境設定

基本環境設定
アドレス帳
外部メール設定
自動転送
自動振り分け
自動削除
署名管理
留守設定

* 指定した期間後削除されます。(最後に編集した日にちを基準とする)

メールフォルダ選択

メールフォルダ選択

保存期間

日

未読のメール削除

☐

条件追加

メールフォルダ	保存期間	未読メールを削除	削除
社長からのメール	1 日	☐	削除
パーソナル	1 日	☒	削除

選択したメールフォルダに保存されているメールを指定した期間後、自動削除します。

● メールの自動削除

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **自動削除**タブをクリックします。
2. **メールフォルダ選択**項目でメールフォルダを選択します。
3. **保存期間**の項目で日数を指定します。
4. 「**未読のメール削除**」にチェックすると未読のメッセージも削除されます。
5. 「**条件追加**」をクリックすると下段自動削除のリストが追加で表示されます。

[参考]

- ▶最後に編集（受信、コピー、移動、インポート等）した日を基準に指定日以後削除されます。

4. メールの環境設定

→ 署名管理

The screenshot displays the '署名管理' (Signature Management) tab within the email environment settings. The sidebar on the left contains various setting categories, with 'メールの環境設定' (Email Environment Settings) expanded. The top navigation bar includes tabs for '基本環境設定', 'アドレス帳', '外部メール設定', '自動転送', '自動振り分け', '自動削除', '署名管理' (selected), and '留守設定'. The main area features a rich text editor with a toolbar and a preview of the signature 'KI KAONI'. Below the editor, there are 'body' and 'div' labels, and '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

メール送信の際、本文の下段に名前や連絡先の表示を指定します。

● 署名管理

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **署名管理**タブをクリックします。
2. 署名を選択して「**保存**」をクリックします。
3. 登録した署名の適用を解除する場合は「**設定しない**」を選択します。

[参考]

- ▶ 選択した署名がメール作成ウィンドウに表示されます。
- ▶ メール作成ウィンドウで登録してある他の署名または署名しないに変更できます。

4. メールの環境設定

→ 留守設定

環境設定

メールの環境設定

基本環境設定 ▼ アドレス帳 ▼ 外部メール設定 ▼ 自動転送 ▼ 自動振り分け ▼ 自動削除 ▼ 署名管理 ▼ **留守設定 ▼**

留守中に使用するメッセージを作成してください。
留守中または設定した期間に、自動返信を設定することができます。

☐ 留守中、自動返信をしない
☒ 留守中、自動返信をする
☐ 次の期間に、自動返信をする

開始時間 2016-11-15 19:00
終了時間 2016-11-16 18:00

B I U abc A abx ...

スタイル ▼ 標準 ▼ Exception ▼ Ex... ▼ Line Hei... ▼ Ω ↶ ↷ 絵 ソース

私は不在中です。
申し訳ございません。

body p

☒ 外部の宛先に留守中の自動返信をする
☐ 連絡先リストにある宛先のみ留守中の自動返信をする
☒ 組織の外部者に留守中に自動返信をする

B I U abc A abx ...

スタイル ▼ 標準 ▼ Exception ▼ Ex... ▼ Line Hei... ▼ Ω ↶ ↷ 絵 ソース

私は不在中です。
申し訳ございません。

留守の時受信したメールに対し、自動返信を設定できます。

● 留守設定

1. 左側の**メールの環境設定**メニュー > **留守設定**タブをクリックします。
2. 「留守中、自動返信をする」を選択してメッセージを入力します。
3. 期間を設定する場合は「次の期間に自動返信」にチェックして期間を指定します。
4. 外部メールに自動返信する場合は「外部の宛先へ留守中自動返信」にチェックし、対象を設定してからメッセージを入力します。
5. メッセージの入力が終わると「保存」をクリックします。