目次

- 1.ログイン(login.php)ページ
- 2.ユーザー新規登録(signup.php)ページ
- 3.新規登録確認(signup_conf.php)ページ
- 4.新規登録完了(signup_comp.php)ページ
- 5.メイン(main.php)ページ
- 6.投稿検索(search.php)ページ
- 7.投稿登録(post_regist.php)ページ
- 8.投稿登録確認(post conf.php)ページ
- 9.プロフィール(profile.php)ページ
- 10.プロフィール編集(user_edit.php)ページ
- 11.プロフィール削除確認(user_delete_conf.php)ページ
- 12.プロフィール削除完了(user_delete_comp.php)ページ
- 13.自分の投稿詳細(post_detail.php)ページ
- 14.投稿編集(post_edit.php)ページ
- 15.投稿編集確認(post_edit_conf.php)ページ
- 16.投稿削除確認(post_edit_comp.php)ページ
- 17.他ユーザー 投稿詳細(post_detail.php)ページ
- 18.コメント返信 (replie .php) ページ
- 19.フォロー一覧(follows.php)ページ
- 20.他ユーザー(user_page.php)ページ
- 21.ブックマーク(bookmark.php)ページ
- 22.管理者メイン(root_main.php)ページ
- 23.管理者投稿検索(root_post_search.php)ページ
- 24.管理者ユーザー検索(root_user search.php)ページ
- 25.エラー画面(error.php)ページ

ページ共通設定


ログイン前のヘッダー

① LOGO			


・ログイン後ページヘッダー




・一覧での投稿表示



・自分の投稿へのコメント表示



・他ユーザーの投稿へのコメント表示



	使用部品				
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	ロゴ	画像		クリックでログイン(login.php) ページへ	
2	ロゴ	画像		クリックでメイン(main.php)ペー ジへ	
3	プロフィールリンク	ボタン		クリックでプロフィール (profile.php)ページへ	
4	サムネイル	画像		クリックで投稿詳細 (post_detail.php)ページへ	
5	投稿タイトル	テキストボックス		クリックで投稿詳細 (post_detail.php)ページへ	
6	投稿内容	テキストボックス		クリックで投稿詳細 (post_detail.php)ページへ	
7	アイコン	画像		クリックで他ユーザー (user_page.php)ページ	
8	たすかった	ボタン		クリックでたすかった(いい ね)追加 (DB に送信)	
9	返信	ボタン		クリックで返信(replie .php) ページへ	

※青字: DB から取得

1.ログイン(login.php)ページ

ログイン

①メールアドレス入力

②パスワード入力

③ログイン

④新規登録

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	メールアドレス	テキストボックス	入力			
2	パスワード	テキストボックス	入力			
3	ログイン	ボタン		ログイン処理→メイン(main.php) ページ		
4	新規登録	リンク		クリックで新規登録確認 (signup_conf.php)ページへ		

• / /	^	ッ	ダ	_
-------	---	---	---	---

新規登録

- ①ユーザー名入力
- ②メールアドレス入力
- ③パスワード入力
- ④パスワード再入力
 - ⑤アカウント作成

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	ユーザー名	テキストボックス	入力			
2	メールアドレス	テキストボックス	入力			
3	パスワード入力	テキストボックス	入力			
4	パスワード入力	テキストボックス	入力			
5	アカウント作成	ボタン		クリックで新規登録確認 (signup_conf.php)ページへ		

3.新規登録確認(signup_conf.php)ページ

, ·	ヘッダー
崔認	登録内容確認 ユーザー名:****
*** <u>*</u>	メールアドレス:****
• -	<u>パスワード:****</u>
	①戻る
	②登録

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	戻る	ボタン		クリックで新規登録完了 (signup.php)ページへ		
2	登録	ボタン		クリックで新規登録完了 (signup_comp.php)ページへ		

4.新規登録完了(signup_comp.php)ページ

ヘッダー
登録完了しました!
①ログイン画面へ

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	ログイン画面遷移	ボタン		クリックでログイン(login.php)ペー ジへ		

5.メイン(main.php)ページ

ヘッダー	
①新規投稿 ②検索	
投稿概要	
投稿概要	
投稿概要	
<1236>	

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	新規投稿	ボタン		クリックで投稿登録(post_regist.php) ページ		
2	検索	ボタン		クリックで投稿検索(search.php)ページ		

20件/ページ表示

6.投稿検索(search.php)ページ

	ヘッダー		
①検索内容			
②検索ジャンル		③検索	
投稿概要			
投稿概要			ĺ
投稿概要			•
<	<1236>		

		使用部	品	
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明
1	検索内容	テキストボックス	入力	検索内容入力
2	検索ジャンル選択	プルダウン		タイトル,投稿内容
3	検索実行	ボタン		

20 件/ページ表示

7.投稿登録(post_regist.php)ページ

	ヘッダー	
①タイトル		
②動画 URL		
③投稿本文		
		④投稿確認へ

		使用部	品	
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明
1	タイトル	テキストボックス	入力	タイトル入力
2	動画 URL	テキストボックス	入力	動画 URL 入力
3	投稿本文	テキストボックス	入力	投稿本文入力
4	投稿確認へ	ボタン		クリックで投稿登録確認 (post_conf.php)ページ

8.投稿登録確認(post_conf.php)ページ

①タイトル		
②動画 URL		
③投稿本文		

	使用部品				
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	投稿編集画面に戻る	テキストボックス	入力	クリックで投稿登録 (post_regist.php)ページへ (値を保持)	
2	投稿	ボタン		クリックでメイン (main.php)ページへ (DB にデータ送信)	

9.プロフィール(profile.php)ページ

	ヘッダー	
アイコン画像	ユーザー名 プロフィール文	
①編集 ②新規投稿	③ログアウト	
投稿概要		
投稿概要		
	<1236>	

		使用部	品	
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明
1	編集	ボタン		クリックでプロフィール編集 (user_edit.php)ページ
2	新規投稿	ボタン		クリックで投稿登録 (post_regist.php)ページ
3	ログアウト	ボタン		クリックでモーダル確認 ログアウト処理後ログイン (login.php)ページへ

※青字:DB から取得

※20件/ページ

ヘッダー	
アイコン表示 ①画像変更ボタン ②ユーザー名変更欄	
③プロフィール文編集	
この内容で保存しますか? ④保存	

		使用部	品	
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明
1	画像変更ボタン	ファイル選択		ファイルUL
2	ユーザー名変更欄	テキストボックス	入力	ユーザー名入力
3	プロフィール文編集	テキストボックス	入力	プロフィール入力
4	プロフィール保存	ボタン		クリックでプロフィール (profile.php)ページ (DB の user 情報更新)

11.プロフィール削除確認(user_delete_conf.php)ページ

^	、 ッダー	
アカウントを肖	削除しますか?	
①戻る	②削除	

		使用部	品	
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明
1	戻る	ボタン		クリックでプロフィール(profile.php) ページ
2	削除	ボタン		クリックでプロフィール削除完了 (user_delete_comp.php)ページ (DB の user,post 倫理削除)

ヘッダー
アカウントを削除しました
①ログインページへ

	使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	ログインページへ	ボタン		クリックでログイン(login.php)ページ へ		

13.自分の投稿詳細(post_detail.php)ページ

	^	ッダー	
投稿タイトル			
アイコン	1-ザー名 動画		
投稿内容			
①削除			②編集
コメント詳細			
コメント詳細			

	使用部品						
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	削除	ボタン		クリックで投稿削除確認 (post_edit_comp.php)ページ			
2	編集	ボタン		クリックで投稿編集(post_edit.php) ページ			

※青字:DB から取得			

14.投稿編集(post_edit.php)ページ

	④保存
_	

	使用部品							
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明				
1	タイトル入力	テキストボックス	入力	タイトル入力				
2	動画 URL	テキストボックス	入力	動画 URL				
3	投稿内容入力	テキストボックス	入力	投稿内容入力				
4	確認	ボタン		クリックで投稿編集確認 (post_edit_conf.php)ページ				

15.投稿編集確認(post_edit_conf.php)ページ

	ヘッダー	
タイトル		
URL		
内容		
①編集画面に戻る		②保存

	使用部品						
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	編集画面に戻る	ボタン		クリックで投稿編集(post_edit.php)ペー ジ (値を保持)			
2	保存	ボタン		クリックでメイン(main.php)ページへ (DB にデータ送信)			

16.投稿削除確認(post_edit_comp.php)ページ

	ヘッダー		
タイトル			
	動画		
投稿内容			
この投稿を削除し	ンますか?	①削除	

使用部品					
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	ユーザー名	ボタン		クリックでモーダル→メイン (main.php)ページへ (DB の post 倫理削除)	
※害ウ	ヹ:DB から取得				

	ヘッダー		①ブック
投稿タイトル			\ \(\partial \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi
アイコン ユーザー名	7.		
動画			
投稿内容			
②コメント内容入力			③コメント
			登録
コメント詳細			
コメント詳細			

	使用部品						
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	ブックマーク	ボタン		クリックでブックマークに追加			
2	コメント内容	テキストボックス	入力	コメント内容入力			
3	コメント登録	ボタン		コメント登録			
※青	字:DB から取得		•				

18.コメント返信(replie .php)ページ

	ヘッダー	
コノ	メント内容	
(1) j	返信内容入力	
	②返信	

使用部品					
ID ラベル 部品種類		入出力	部品の説明		
1	① 返信内容入力 テキストボックス		入力	返信内容入力	
② 返信 ボタン		ボタン		クリックで返信 該当投稿詳細ページへ (DB に値を送信後遷移)	

※青字:DB から取得

19.フォロー一覧(follows.php)ページ

ヘッダー	
	1
投稿概要	
投稿概要	
投稿概要	
投稿概要	
 <1236>	_

使用部品
※20件/ページ

	ヘッダー	
アイコンランク	プロフィール文	
投稿概要	E C	
投稿概要		
	<1236>	

	使用部品						
ID ラベル		部品種類	入出力	部品の説明			
1	ユーザー名	テキストボックス	入力				
2	メールアドレス	テキストボックス	入力				
3	パスワード入力	テキストボックス	入力				
4	パスワード入力	テキストボックス	入力				
5	アカウント作成	ボタン					

※青字:DB から取得

※ランク:累計たすかった(いいね)の数と比例したランクが反映される

※20 件/ページ

21.ブックマーク(bookmark.php)ページ

ヘッダー	
投稿概要	
以他仍然	
投稿概要	
投稿概要	
投稿概要	
<1 2 36>	

	使用部品
※	(20件/ページ

ヘッダー

管理者メニュー

①投稿検索

②ユーザー検索

	使用部品						
ID ラベル 部品種類 入出力 部品の説明							
1	投稿検索	ボタン		クリックで管理者投稿検索 (root_post_search.php)ページ			
2	ユーザー検索	ボタン		クリックで管理者ユーザー検索 (root_user_search.php)ページ			

ヘッダー						
①検索内	①検索内容 ②検索ジャンル ③日時指定 ④日時指定 ⑤検索					
投稿 ID	ユーザー名	タイトル	評価数	動画 URL	登録日時	詳細
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	⑥ <u>詳細を見る</u>
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	<u>⑥詳細を見る</u>
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	<u>⑥詳細を見る</u>
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	<u>⑥詳細を見る</u>
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	<u>⑥詳細を見る</u>
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	⑥詳細を見る
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	⑥詳細を見る
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	⑥詳細を見る
ID	ユーザー名	タイトル	**	https://~	202*/**/**	⑥詳細を見る

<123...6>

	使用部品						
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	検索内容	テキストボックス	入力	検索内容入力			
2	検索ジャンル	プルダウン		ID,ユーザー名,タイトル, URL			
3	日時指定	カレンダー		日時指定(since)			
4	日時指定	カレンダー		日時指定(until)			
5	検索	ボタン		クリックで投稿検索			
6	詳細を見る	リンク		クリックで投稿詳細 (post_detail.php)ページ			

※青字:DB から取得

※20 件/ページ

※20件/ページ

ヘッダー						
①検索内容 ②検索ジャンル ③日時指定 ④日時指定 ⑤検索						
ユーザーID	ユーザー名	登録日時	ユーザー詳細			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥ <u>詳細を見る</u>			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	<u>⑥詳細を見る</u>			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
ID	ユーザー名	202*/**/**	⑥詳細を見る			
<1236>						

使用部品						
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	検索内容	テキストボックス	入力	検索内容入力		
2	検索ジャンル	プルダウン		ID,ユーザー名		
3	日時指定	カレンダー		日時指定(since)		
4	日時指定	カレンダー		日時指定(until)		
5	検索	ボタン		クリックで投稿検索		
6	詳細を見る	リンク		クリックで投稿詳細 (post_detail.php)ページ		
※青字:DB から取得						

ヘッダ	·
エラーが起きる	ました
①前のページ	に戻る

使用部品							
ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	前のページに戻る	ボタン		クリックで元の画面に戻る			
エラー発生時							