

概要

2024 年 4 月より共用 PC は複数の PC を 2 台のディスプレイで操作する形式に変更しています。2024 年 5 月現在では共用 PC の台数は表 1 に示す 7 台です。共用 PC の操作方法は、①切替器を用いて直接操作する方法、②リモートデスクトップにより操作する方法の 2 種類があります。

表 1 共用 PC の名称と IP アドレス等

略称	正式名称	IP アドレス	ユーザー名	パスワード
共用 PC1	TSUKUMO WA9A-H235/XBH	10.249.154.145	Ogura	setsubi
共用 PC2	TSUKUMO WA9J-G223/ZB	10.249.154.146	Ogura	setsubi
共用 PC3	DELL Presicion T7500 Fortran コンパイラ管理用	10.249.154.72	hokoi-lab	setsubi
共用 PC4	DELL Precision 5820	10.249.154.152	Oguralabo	setsubi
共用 PC5	TSUKUMO QA7A-D204/XT	10.249.154.147	ogura-iba-labo	setsubi
共用 PC6	TSUKUMO WA9J-H200/XT	10.249.154.148	ogura-lab	setsubi
共用 PC7	HP Z4 G4 Workstation 1JP11AV-CYGQ	10.249.154.149	ogura-lab	setsubi

1. 切替器を用いて直接操作する方法

切替器を用いて共用 PC を操作する場合には、映像（ディスプレイ）切替器と USB（キーボード・マウス）をそれぞれ切り替える必要があります。写真 1 の左側が USB 切り替え機、右側が映像切替器です。各切替器のボタンを押し、操作したい共用 PC の番号と同じ番号にしてください。

※1 ディスプレイの仕様上、入力信号が初期設定に戻ることがあります。その場合、ディスプレイ右手裏側にあるボタンを押し、入力信号を HDMI または Display Port に切り替えてください。

※2 共用 PC4 については VGA による接続となりますので、使用する場合は入力信号を VGA に切り替えてください。

2. リモートデスクトップにより操作する方法

各自のデスクトップ PC など、研究室内の LAN ネットワーク内に繋がっているパソコンから「リモートデスクトップ接続」を検索し、ソフトウェアを起動します。写真 2 のような画面が出てきますので、左下の「オプションの表示」をクリックし、「コンピューター」および「ユーザー名」にそれぞれ表 1 の「IP アドレス」および「ユーザー名」を入力してください。資格情報の入力画面が出てきた場合、同様の表 1 に示す情報を入力してください。

※3 なおこの機能（遠隔操作される側）は Windows の pro/Enterprise のみに実装されている機能であり、研究室内に一般的に普及されている Home edition では利用できません。



写真 1 映像および USB 切替器

写真 2 リモートデスク
トップ接続画面