

JKS-Smartnotes

Erklärung von der Kategorie Datei in Java:

public class Kategorie { → Dies definiert eine öffentliche Klasse namens „Kategorie“.

private int K_ID; → Hier wird eine private Instanzvariable namens K_ID vom Typ int (ganze Zahl) deklariert. Diese Variable wird wahrscheinlich verwendet, um eine eindeutige Identifikationsnummer für jede Kategorie zu speichern.

private String Name; → Hier wird eine private Instanzvariable namens Name vom Typ String (Text) deklariert. Diese Variable wird wahrscheinlich verwendet, um den Namen der Kategorie zu speichern.

public Kategorie(int K_ID, String Name) { → Dies ist der Konstruktor der Klasse Kategorie. Er wird aufgerufen, wenn ein neues kategorie-Objekt erstellt wird. Er akzeptiert zwei Parameter: eine int für die ID (K_ID) und einen String für den Namen (Name).

this.K_ID = K_ID; → Innerhalb des Konstruktors wird der Wert des Parameters K_ID der Instanzvariablen K_ID zugewiesen. this bezieht sich hier auf die aktuelle Instanz des Objekts.

this.Name = Name; → Hier wird der Wert des Parameters Name der Instanzvariablen Name zugewiesen.

}

public int getK_ID() { → Dies ist eine öffentliche Methode namens getK_ID. Sie gibt den Wert der privaten Instanzvariablen K_ID zurück. Dies ist ein „Getter/ Geber“ für die ID.

return K_ID; → Gibt den Wert von K_ID zurück.

}

public void setK_ID(int K_ID) { → Dies ist eine öffentliche Methode namens setK_ID. Sie nimmt einen int-Parameter K_ID entgegen. Dies ist ein „Setter/ Setzer“ für die ID, um den Wert von K_ID zu ändern.

this.K_ID = K_ID; → Weist den übergebenen Parameterwert der Instanzvariablen K_ID zu.

}

public String getName() { → Dies ist eine öffentliche Methode namens getName. Sie gibt den Wert der privaten Instanzvariablen Name zurück. Dies ist ein „Getter/ Geber“ für den Namen.

return Name; → Gibt den Wert von Name zurück.

}

public void setName(String Name) { → Dies ist eine öffentliche Methode namens setName. Sie nimmt einen String-Parameter Name entgegen. Dies ist ein „Setter/ Setzer“ für den Namen, um den Wert von Name zu ändern.

this.Name = Name; → Weist den übergebenen Parameterwert der Instanzvariablen Name zu.

}

}