


모아치기 최적화 방법

시작 - 제어판 - 키보드 또는 기타 입력방법 변경 - 키보드 변경으로 가서
서, 설치된 서비스에서 날개셋을 선택하고 속성을 누르신 후,
(혹은 날개셋 제어판을 여신 후,)
입력 일반으로 가시면 아래 그림처럼 나옵니다.



(숫자 입력 시에 숫자 양옆에 공백이 있는 것에 유의해 주세요.)

위 설정에서 적색 사각형 안에 있는 숫자가 작을수록 고속 모아치기나 타수가 빠른 분들에게 유리해지고,
클수록 키보드 자판을 하나하나 치는 일반적인 이어치기나 타수가 느린 분들에게 좋아집니다.

모아치기를 할 때, 자꾸 글자가 앞 글자와 섞이면 숫자를 더 줄여주세요.
그리고 ‘금’ 자를 칠 때, ㄱ—ㅁ 이렇게 되어 버리시면 숫자를 더 늘려주세요.

(물론 극단적으로 숫자가 크거나 작아도 좋지는 않습니다. 기호(嗜好)에 맞게 조절해서 사용해 주세요.

20 혹은 50, 75, 100, 125, 150... 이런 식으로 입력하시면 됩니다.)

모두모아치기란?

한 번에 모아치기 파일을 여시면 이용하실 수 있습니다.

모두모아치기는 한 글자를 한 타에 입력하는 것을 의미합니다. '을' 자를 치기 위해 'ㅇ'와 'ㅡ', 'ㄹ'를 동시에 누르는 방식입니다.

간혹 키보드의 종류에 따라 고스트키(3개 이상의 키가 잘 안 눌리는 현상)가 발생하여 동시치기가 안 되는 글자가 나올 수 있습니다.

이 경우, **종성→중성→초성** 순서로 왼손부터 빠르게 이어치기 하시면 됩니다.

도무지 3개 이상의 키가 동시에 인식이 안 되어서 불편하시다면 모아치기가 잘 되는 저가 키보드를 알아보시면 됩니다.

저는 로이체 MK-1007 같은 저가 키보드를 썼었습니다.

모아치기를 위해서는 무한 동시 입력 키보드를 쓰면 더욱 좋습니다. 저는 Nkeyboard를 쓰고 있습니다. 요즘 싼 건 2만원대입니다.

부분모아치기란?

중·종성 모아치기 파일을 여시면 이용하실 수 있습니다.

부분모아치기는 한 글자를 두 타에 입력하는 것을 의미합니다. '을' 자를 치기 위해 'ㅇ'를 친 후, 'ㅡ'와 'ㄹ'를 동시에 누르는 방식입니다.

이어치기, 모아치기 비교/대조표

두벌식 이어치기	세벌식 부분모아치기	세벌식 모두모아치기
ㅎ ㅎ 흠 흠 흠 ㄷ 흠 ㅈ 흠 ㅊ 흠 ㅊ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ ㅅ	ㅎ 흠 흠 ㄷ 흠 ㅊ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ ㅅ	ㅎ 흠 ㅊ 흠 ㅊ ㅁ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ 흠 ㅊ ㅁ ㅅ ㅅ
12타 입력	8타 입력	4타 입력