

实训 FTP 服务器配置

【实际应用背景描述】

在生活中我们往往要传输一些文件，我们可以使用 U 盘、移动硬盘等存储，但这些都有一个缺点就是携带问题，我们想要既能随时读取文件又不用携带存储介质的一种办法，我们的 FTP 服务就针对于我们的这一需求孕育而生。

一、实验目的

- 1、掌握 FTP 服务器的安装域配置。
- 2、掌握 FTP 服务器的使用方法。

二、实验设备环境

- 1、计算机两台
- 2、双绞线两根
- 3、交换机一台
- 4、操作系统环境：服务器 Windows server 2008
客户机 Windows7 或 Windows xp

三、实验前的准备

- 1、对 FTP 服务器进行相关规划，比如文件位置、文件权限等
- 2、FTP 服务器用户组及用户的分配及创建

四、实验步骤

1、安装 FTP 服务器

【步骤 1】在“开始”程序中选择“管理工具”，在“管理工具”中选择“服务器管理器”。

【步骤 2】在“服务器管理器”面板中单击“角色”，然后单击“添加角色”。

【步骤 3】在“添加角色向导”中选择“Web 服务器（IIS）”并勾选“FTP 服务器”单击下一步并安装。如图 1 所示。如果已经安装 IIS 服务却未安装 FTP 服务请在“服务器管理”界面找到“Web 服务器（IIS）”单击右侧“添加角色服务”勾选“FTP 服务器”并安装。如图 2 所示。




图 1 安装 Web 服务器（IIS）




图 2 添加角色服务

2、配置 FTP 服务器

【步骤 1】打开 Internet 信息服务（IIS）管理器，如图 3 所示。




图 3 Internet 信息服务（IIS）管理器

【步骤 2】右击管理界面上的本地组，添加 FTP 站点。如图 4 所示。




图 4 添加 FTP 站点

【步骤 3】输入站点名称并选择站点路径。如图 5 所示。



图 5 输入站点名称以及选择站点路径

【步骤 4】绑定 IP 地址和端口号，SSL 选择无。如图 6 所示。



图 6 绑定 IP 地址和端口号

【步骤 5】配置身份验证和授权信息。如图 7 所示。



图 7 勾选身份验证方式和授权信息

【步骤 6】打开“运行”输入“lusrmgr.msc”打开本地用户和用户组配置，如图 8 所示。进行添加用户以及用户组，右击空白处选择“新用户”添加测试用户“ftpuser01”，密码为登陆密码请牢记。如图 9 所示。创建用户组“ftp-user”，如图 10 所示。同时点击“添加”添加“ftpuser01”用户到用户组“ftp-user”中。如图 11 所示。




图 8 在运行中打开 lusrmgr.msc



图 9 添加新用户




图 10 创建用户组




图 11 添加用户到用户组

3、测试验证 FTP

【步骤 1】 打开客户机我的电脑，并在地址栏中输入 FTP 服务器地址“ftp://192.168.1.100”。在弹出的用户名及密码对话框中输入我们创建的用户并登陆。如图 12 所示。



图 12 输入地址并登陆

【步骤 2】 查看 FTP 服务器中文件。如图 13 所示。




图 13 登陆成功后界面

五、实验思考与体会

