東京都立大学 教育研究用情報システム SSL-VPN 接続手順書 (Windows・FortiClient VPN)

初版 2023年4月18日


目次

1	FortiClient VPN インストール手順(Windows)	3
	FortiClient VPN 初期設定手順(Windows)	
3	FortiClient VPN 接続手順(Windows)	10


1 FortiClient VPN インストール手順(Windows)

FortiGate の公式サイトから、インストーラーをダウンロードします。 ブラウザから以下にアクセスしてください。

https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn



FortiClient VPN の Windows 版を選択し、[DOWNLOAD]をクリックします。




exe 形式でダウンロードされるので、ダブルクリックします。



ユーザーアカウント制御がでたら「はい」をクリックします。




Fortinet サーバーに接続され、ダウンロードが進捗します。(5分程度かかる可能性があります)




※インストーラーを実行する際はインターネットに繋がっている必要がありますので、インターネット接続を ご確認頂いた上で実行してください。

右の画面が表示されたら、ライセンスに合意する旨の[Yes, I have read and accept the・・・]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。





インストール先にて任意の場所を指定して、[Next]⇒[Install]をクリックします。





インストールが進捗するのを待ち(3 分程度かかります)、完了画面が表示されたら、[Finish]をクリックします。






これでインストールは完了です。

2 FortiClient VPN 初期設定手順(Windows)


FortiClient VPN のアイコンをダブルクリックし、起動します。



最初に表示される画面で利用規約に了承する旨のチェックボックスにチェックを入れ、[I accept]をクリックします。



[VPN 設定]をクリックします。



下の表に基づいて VPN の各種設定を行います。

新規VPN接続				
VPN	SSL-VPN	IPsec VPN	XML	
接続名				
説明				
リモートGW		(±)±1.0		×
	◆リモートゲートウェ□ ポートの編集 4	イを追加 43		
	Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel			
クライアント証明書	なし		~	
認証				
	Enable Dual-stack	IPv4/IPv6 address		

項目	設定値
VPN	SSL-VPN
接続名	TMU-VPN
説明	任意
リモート GW	133.86.250.1
ポートの編集	チェックなし、デフォルト(443)
Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel	チェックなし
クライアント証明書	デフォルト(なし)
認証	任意
Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address	チェックなし

全ての入力を確認し、「保存」をクリックします。



VPN プロファイル画面が表示されます。



3 FortiClient VPN 接続手順(Windows)

FortiClient VPN のアイコンをダブルクリックし、起動します。



VPN 名称の右端のプルダウンから接続する拠点の接続名を選択します。 「ユーザ名」にご自身のローカル ID を、「パスワード」にパスワードを入力し、「接続」をクリックします。



※ 連続で5回「接続」に失敗しますと、5分間ロックされますので、5 分後に「接続」してください。

初回 VPN 接続する際に PC の検出が表示された場合は「いいえ」をクリックします。



接続中に下記ポップアップが表示されたら「はい」をクリックします。

セキュリティの警告




※上記の警告ポップアップが FortiClient のウィンドウに隠れている場合があります。その場合は、タスクトレイから新しく出現した FortiClient のアイコンをクリックすると画面に出てきます。



VPN 接続済みと表示されたら接続完了となります。(通知領域からも接続が表示されます)





終了時は画面下部にある「切断」をクリックします。

