目次

\$

- 操作方法
 - ∘ 1.利用者に設定する
 - ∘ 2.管理者に設定する
 - 。3.認証要求タイミングの設定

二要素認証の設定方法を説明します。

認証方法は、メールまたはQRコードより選択できます。 管理者はメール認証のみを利用できます。

【メール認証の場合】

ユーザー名とパスワードを入力した後、認証コードの入力が求められます。 認証コードは設定したメールアドレスに送信されます。

【QRコード認証の場合】

ユーザー名とパスワードを入力した後、スマホアプリでQRコードをスキャンするよう求められます。

操作方法

管理者画面

1利用者に設定する

1.左のメニューバーより[利用者設定]-[利用者設定]をクリックします。



2.一覧より設定したい利用者をクリックします。



3.二要素認証の方法を選択します。

メール認証の際には、認証コードを送信するメールアドレスを、任意のメールアドレスに変更 できます。

任意のメールアドレスに変更する場合は、認証コード送信先で「その他」を選択し、希望する メールアドレスを入力してください。

二要素認証 ○ QRコード ® メール ○ 無効 認証コード送信先 ® 登録メールアドレス ○ その他 email@example.com

4.画面下部の[更新]をクリックします。



2管理者に設定する

1.左のメニューバーより[管理者設定]-[管理者設定]をクリックします。



管理者権限初期値設定

2.一覧より設定したい管理者をクリックします。



3.メール認証を有効に設定し[更新]をクリックします。

認証コードを送信するメールアドレスを、任意のメールアドレスに変更できます。 任意のメールアドレスに変更する場合は、認証コード送信先で「その他」を選択し、希望する メールアドレスを入力してください。



3認証要求タイミングの設定

認証を求めるタイミングや頻度を設定します。

1.左のメニューバーより[全体設定]-[環境設定]をクリックします。



2.制限設定タブの回覧に関する制限にて「二要素認証のログイン要求」を設定し[更新]をクリックします。



毎回:ログインのたびに認証が必要です。

時間指定:指定時間経過後に認証が必要となります。初期設定値は12時間です。

【関連リンク】 <u>・二要素認証ログイン方法</u>