目次

\$

操作方法○ 1.保護設定

文書回覧申請時の「保護設定」の初期値を設定します。

操作方法

管理者画面

1保護設定

1.メニューバーより[全体設定]-[環境設定]をクリックします。



2.[保護設定]タブをクリックし、設定したい項目のチェックボックスにチェックを入れ「更新]ボタンをクリックします。

制限設定 保護設定 パス	スワードボリシー IPアドレス設定			
保護設定				
以下で指定した設定内容を、申請者が申請時に変更することを許可する		☑許可する		
	・回覧途中の宛先、回覧順の変更 ❷	◉ 許可する	○許可しない	
	・回覧途中でのテキスト追加	● 許可する	○許可しない	
	・回覧時の捺印 ❷	◉ 必須にする	○必須にしない	
	・回覧時のメールに企業名を表示する ❤	◉ 表示する	○表示しない	
	申請時にアクセスコードで文書を保護(社内用) 	● 保護する	○保護しない	
	申請時にアクセスコードで文書を保護(社外用) 	◉ 保護する	○保護しない	
				冒更新

【表示項目】

以下で指定した設定内容を、申請者が申請時に変更することを許可する

許可にする場合、申請者が必要に応じて「回覧先設定画面」の保護設定を選択できます。

チェックを外した場合、「回覧先設定画面」の保護設定は選択された状態でロックされます。申請者は保護設定 を変更できません。

回覧途中の宛先、回覧順の変更

許可する場合、「回覧先設定画面」の保護設定「宛先、回覧順の変更」が選択されている状態で表示されます。 回覧途中でのテキスト追加

許可する場合、「回覧先設定画面」の保護設定「テキスト追加を許可する」が選択されている状態で表示されます。

「制限設定」でテキスト追加を許可していない場合、表示されません。

回覧時の捺印

必須にする場合、承認者による回覧文書への1回以上の捺印が必須となります。

回覧時のメールに企業名を表示する

表示する場合、「回覧先設定画面」の保護設定「回覧時のメールに企業名を表示する」が選択されている状態で表示されます。

申請時にアクセスコードで文書を保護(社内用)

社内ユーザー(Shachihata Cloudのアカウントがあるユーザー)へ送信する際のアクセスコードの設定です。

保護する場合、「回覧先設定画面」の保護設定「アクセスコードで保護する(社内用)」が選択されている状態で表示されます。

アクセスコードの内容は、申請者が変更できます。

申請時にアクセスコードで文書を保護(社外用)

社外ユーザー(Shachihata Cloudのアカウントが無いユーザー)へ送信する際のアクセスコードの設定です。 保護する場合、「回覧先設定画面」の保護設定「アクセスコードで保護する(社外用)」が選択されている状態 で表示されます。

アクセスコードの内容は、申請者が変更できます。

