


# Premiere Pro: B-roll, Jump-cuts, og keyframes

**Workspace (øverst til høyre) vi jobber i:** Editing




## Hva er et Jump-cut?

Et Jump-cut er når videoen plutselig hopper litt fram, i løpet av en frame, så det ser ut som tiden har blitt kuttet. Dette skjer hvis kamera har samme utsnitt, og video midt i filmen er kuttet vekk.

**Eksempel på Jump-c ut:** https://www.youtube.com/watch?v=Xvp1ZNnh-kA


Jump-cut er nyttig for å korte ned tid, og fjerne alt som er unødvendig. Men dette kan se lite profesjonelt ut – derfor bruker vi ulike teknikker for å skjule det.

# Scale


Klippet til høyre skal komme rett etter det første. Man kan skjule Jump-cut noe ved å endre skaleringen på klippet til høyre, som en måte for å endre utsnittet.





1. Velg klippet du vil skalere -> ha *Playhead* over klippet så vi ser det i programvinduet




2. Gå til Effect Controls



3. Endre bildets scale til noe større en 100%





**OBS:** Å endre scale gjør at bildet får færre piksler, og dårligere kvalitet. Så vurder om kvaliteten blir for dårlig. Scale effekten er også begrenset til at personen har relativt lik plassering i de to klippene


## B-rolls


Illustrerende bilder og videoer i en film kalles B-rolls. Disse kan også brukes for å skjule et uønskelig Jump-cut.


1. Importer et bilde eller video til tidslinjen




2. Flytt din B-roll over Jump-cut'et. Det har ikke noe å si hvor, så lenge det dekker kuttet








# Animere bilder med keyframes

For å lage små animasjoner på bildene på tidslinjen, f.eks. sakte bevegelse fra høyre til venstre, eller sakte skalering, kalles en Ken Burns-effekt.


1. Velg bildet du vil animere




2. Gå til Effect Controls
3. Skaler opp bildet slik at det er større enn filmen, og slik at vi har «mer bilde» å kunne animere






4. I Effekt Controls tidslinjen, plasser Playhead til starten




5. Juster Position til det du ønsker skal være bildets startposisjon i animasjonen

6. Trykk på Klokkesymbolet ved siden av Position. Når du aktiverer den betyr at vi aktiverer animasjoner for akkurat den innstillingen








7. Det har nå blitt plassert en *Keyframe*

   En **Keyframe** gjør 2 ting.

   1. Den er plassert på et spesifikt tidspunkt på Effect Control sin tidslinje (i dette tilfelle i starten).
   2. Den sier hvilken verdi innstillingen har på dette tidspunket. (I dette tilfelle, så har Position verdien 960)

8. Flytt Playhead til slutten av Effect Controls sin tidslinje




9. Endre verdien på Position til det som skal være bildets sluttposisjon. Det lages en Keyframe automatisk

Trykk Play (Space/Mellomrom) og se animasjonen din