
# 虚拟机安装镜像教程

# 准备工作


- 1. 安装VirtualBox或者vmware;
- 2. 从南大云盘下载镜像,地址为: https://box.nju.edu.cn/d/4a5aa14501ea490684e8/

# 设置VM镜像——以VirtualBox为例

1. 如下图,点击管理-->导入虚拟电脑,选中下载的镜像文件即可



安装完之后打开大致如下图:



默认用户名和密码都是cs144;初次登录之后需要修改。

#### 2. 具体设置:

推荐给虚拟机的内存大于4GB; 处理器根据自己电脑的处理器进行设置,尽可能多一些有利于之后项目编译;这一步可以在导入镜像之后更改。

### 3. 图形化界面设置:

提供的镜像默认是没有图形化界面的,事实上做实验的过程中也不太需要图形化界面,如果有图形化的需求,按照下列命令进行安装设置:

sudo apt-get install --reinstall lightdm


#### 安装之后启动GUI:

```
sudo systemctl start lightdm
```


#### 4. 远程连接虚拟机:

可以使用ssh命令在启动虚拟机的情况下进行远程连接,比如使用windows termianl进行远程连接;连接的命令如下:


```
ssh -p 2222 cs144@localhost
```



同时还可以使用mobaxterm创建名称为cs144端口号为2222的session;或者使用vscode remote进行设置;




UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net



#### 5. 共享文件夹设置:

推荐设置共享文件夹;可以按照如图进行设置;



#### 设置完之后可以在/media找到这个文件夹:

```
🌠 cs144_vm 1 [正在运行] - Oracle VM VirtualBox
你已打开了 自动独占键盘 的选项。现在当该虚拟电脑窗口处于活动状态时就将 完全独占 键盘,这时处于该虚拟电脑外的其它程序将无法使用键盘。当键盘被某个虚拟电脑独占时,所有的键盘操作(包括 😮 🔀
度拟电脑报告其内所安装的操作系统支持,鼠标自动切换、这意味着鼠标不需要为该虚拟电脑,独占,使用,当鼠标在虚拟电脑所在窗口时,在该鼠标上的所有操作将自动被发送到该虚拟电脑内的操作系统。
* Documentation:
                    https://help.ubuntu.com
                     https://landscape.canonical.com
* Management:
                     https://ubuntu.com/advantage
* Support:
569 packages can be updated.
421 updates are security updates.
New release '20.04.2 LTS' available.
Run 'do–release–upgrade' to upgrade to it.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
cs144@cs144vm:~$ cd /media
cs144@cs144vm:/media$ ls
total 8
drwxr-xr-x 3 root root
                            4096 Aug 26 06:32 .
                            4096 Dec 11 2018 ..
0 Aug 26 06:31 sf_temp2
drwxr-xr-x 24 root root
drwxrwx--- 1 root vboxsf
cs144@cs144vm:/media$
```

#### 然后通过软连接或者如下命令挂载即可:

```
cd ~
sudo mkdir /pcshare
sudo chmod 777 /pcshare
sudo mount -t vboxsf temp2 /pcshare
```

temp2是宿主机的文件夹的名字,pcshare是虚拟机上面的,根据需求修改即可;

# 6. 换源

推荐对ubuntu系统进行换源,南大源阿里源等等都行;