# Car-side – třídní diagramy

Třídy odvozené ze sekvenčních diagramů SD01–SD08

## Třídy a rozhraní


| | |
|---|---|
| **Rezervace** | Centrální třída – spojuje řidiče a vozidlo v čase, řídí stavy rezervace a hlídá pravidla (překryv, max. 3 dny bez schválení). |
| **Uzivatel** | Účet zaměstnance / správce / administrátora; role, oprávnění k řízení, odvolání, reset hesla. |
| **Vozidlo** | Rezervovaný zdroj – STK, tachometr, stav vozidla; vlastní své vady (kompozice). |
| **ElektrickeVozidlo** | Specializace Vozidla pro Future Pressure C (ADR-05) – nabití baterie a čas na dobití. |
| **Vada** | Nahlášená závada vozidla (OPEN → RESOLVED). |
| **Odvolani** | Žádost o obnovení oprávnění k řízení s přílohou (PENDING → APPROVED / REJECTED). |
| **Ridic, RezervovatelneVozidlo, ServisovaneVozidlo «interface»** | Role – jak objekt vidí jeho partner (Rezervace vidí uživatele jen jako řidiče). |
| **Databaze «interface»** | Port perzistence; implementace InMemoryDatabaze (CP1–CP4) a SqlDatabaze (CP5). |
| **NotifikacniSluzba «interface»** | Port notifikací; EmailNotifikace = adaptér na externí IS e-mail, MockNotifikace pro testy. |

## Diagramy

- **TD01** – Doménový model (analýza)
- **TD02** – Role, rozhraní a rozšíření (návrh)
- **TD03** – Balíčkový diagram


# TD01 – Doménový model (analýza)

Třídy nalezené v sekvenčních diagramech s atributy a operacemi (operace = zprávy, které objekt v SD01–SD08 přijímá). Asociace s násobností, kompozice Vozidlo–Vada a Uzivatel–Odvolani, agregace v Databazi, závislost «use» na externí notifikační službě a výčtové typy stavů.



# TD02 – Role, rozhraní a rozšíření (návrh)

Podle „Roles, Types and Interfaces“ z přednášky: Rezervace pracuje s rolemi Ridic a RezervovatelneVozidlo, které implementují třídy Uzivatel a Vozidlo. Porty Databaze a NotifikacniSluzba s adaptéry (hexagonální architektura, ADR-01/04), generalizace ElektrickeVozidlo (ADR-05) a závislosti «instantiate».



# TD03 – Balíčkový diagram

Rozdělení tříd do balíčků: doménové jádro (rezervace, vozidla, uživatelé, porty) a vnější adaptéry (perzistence, notifikace jako hranice systému). Šipky «import» ukazují, který balíček používá který.

