Car-side – stavové diagramy

Stavový tok: stavy objektů a akce aktérů, které mezi nimi přechází

Jak diagramy číst


Černý zaoblený blok	Stav objektu (např. ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ / PENDING). Šedý blok nad černým = vedlejší stav (vada, odvolání) a stav, ve kterém objekt zůstává.
Žlutý blok	Use case / akce zaměstnance včetně REST endpointu.
Tyrkysový blok	Use case / akce správce vozového parku.
Fialový blok	Use case / akce administrátora.
Světle modrý blok	Automatická akce systému (ověření, kontrola STK).
Kosočtverec	Rozhodnutí aktéra (barva = kdo rozhoduje), popisky na hranách = volba.
START / červený křížek	Začátek a konec životního cyklu. Červené hrany = zrušení, zamítnutí nebo chyba.

Diagramy

- **STD01** – Rezervace
- **STD02** – Vozidlo
- **STD03** – Oprávnění k řízení

STD01 – Rezervace


Zaměstnanec vytvoří rezervaci (KONCEPT), systém ji ověří (termín, řidič, STK, dostupnost – SD01/SD02). Do 3 dnů je POTVRZENA, jinak ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ správcem (SD03). Potvrzenou rezervaci lze upravit, zrušit (SD04) nebo převzít vozidlo a vrátit ho (SD05).



STD02 – Vozidlo

Vozidlo přidané správcem je DOSTUPNÉ, převzetím přechází do V PROVOZU. Při vrácení systém podle otevřených vad rozhodne o návratu do DOSTUPNÉ nebo MIMO PROVOZ; mimo provoz jde i při prošlé STK. Správce vadu vyřeší nebo obnoví STK (SD05, SD06).

STD02 - Stavový diagram: Vozidlo



STD03 – Oprávnění k řízení

Administrátor při vytvoření účtu určí, zda uživatel MŮŽE ŘÍDIT. Uživatel s POZASTAVENÝM oprávněním může podat odvolání s přílohou (SD07); administrátor ho schválí (návrat do MŮŽE ŘÍDIT) nebo zamítne. Oprávnění může administrátor kdykoliv změnit i přímo (SD08).

STD03 - Stavový diagram: Oprávnění k řízení (Uzivatel)

