Packet Tracer - Sauvegarder les fichiers de configuration

Objectifs

Partie 1 : Établissement de la connectivité avec le serveur TFTP

Partie 2 : Transfert du fichier de configuration à partir du serveur TFTP

Partie 3 : Sauvegarde de la configuration et de l'IOS sur le serveur TFTP

Contexte/scénario

Dans Cet exercice vous allez restaurer une configuration à partir d'une sauvegarde, puis effectuer une nouvelle sauvegarde. En raison d'une défaillance matérielle, un nouveau routeur a été installé. Heureusement, des fichiers de sauvegarde de configuration ont été enregistrés sur un serveur TFTP. Vous devez restaurer ces fichiers à partir du serveur TFTP pour reconnecter le routeur en minimisant le temps d'arrêt.

Instructions

Partie 1 : Établissement de la connectivité avec le serveur TFTP

Remarque: Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau routeur, la configuration initiale sera effectuée à l'aide d'une connexion de console avec le routeur.

a. Cliquez sur **PCA**, puis sur l'onglet **Desktop** et enfin sur **Terminal** pour accéder à la ligne de commande **RTA**.

b. Configurez et activez l'interface **Gigabit Ethernet 0/0**. L'adresse IP doit correspondre à celle de la passerelle par défaut du **serveur TFTP**.

c. Testez la connectivité avec le **serveur TFTP**. Résolvez les éventuels problèmes.

Partie 2 : Transférer le fichier de configuration du serveur TFTP

a. Entrez la commande suivante à partir du mode d'exécution privilégié :

```
Router# copy tftp running-config
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Source filename []? RTA-confg
Destination filename [running-config]? <cr>
```

Le routeur doit renvoyer ceci :

```
Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg...
Loading RTA-confg from 172.16.1.2: !
[OK - 785 bytes]
785 bytes copied in 0.001 secs
RTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RTA#
```

b. Exécutez la commande pour afficher la configuration actuelle.

Quelles modifications ont été apportées ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Exécutez la commande **show** appropriée pour afficher l'état de l'interface.

Toutes les interfaces sont-elles actives ?

d. Corriger tout problème lié à l'interface et tester la connectivité entre le PCA et le serveur TFTP.

Partie 3 : Sauvegarde de la configuration et de l'IOS vers le serveur TFTP

a. Remplacez le nom d'hôte **RTA** par **RTA-1**.

b. Enregistrez la configuration en mémoire NVRAM.

c. Copiez la configuration sur le **serveur TFTP** à l'aide de la commande **copy** :

```
RTA-1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-confg]? <cr>
```

d. Exécutez la commande pour afficher les fichiers présents dans la mémoire Flash.

e. Sauvegardez l'IOS en flash sur le **serveur TFTP** en utilisant la commande suivante :

```
RTA-1# copy flash tftp:
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <cr>
```

Quel caractère spécial s'affiche à plusieurs reprises indiquant que le fichier IOS est copié sur le serveur TFTP avec succès ?

f. Ouvrez le serveur TFTP et cliquez sur l'onglet Services, sélectionnez TFTP et faites défiler la liste des fichiers IOS.

Le fichier IOS **C1900-UniversalK9-mz.spa.151-4.m4.bin** a-t-il été copié sur le serveur TFTP ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco