TranslatorAwareInterface

+ setTranslator(?Translator
  Interface $translator=null,
  $textDomain=null)
+ getTranslator()
+ hasTranslator()
+ setTranslatorEnabled
  ($enabled=true)
+ isTranslatorEnabled()
+ setTranslatorTextDomain
  ($textDomain='default')
+ getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface

+ isValid($value)
+ getMessages()

AbstractValidator

\# $value
\# $abstractOptions
\# static $defaultTranslator
\# static $defaultTranslator
  TextDomain
\# static $messageLength

+ __construct($options
  =null)
+ getOption($option)
+ getOptions()
+ setOptions($options=[])
+ getMessages()
+ __invoke($value)
+ getMessageVariables()
+ getMessageTemplates()
+ setMessage($messageString,
  $messageKey=null)
+ setMessages(array
  $messages)
  et 10 de plus...
+ static setDefaultTranslator
  (?Translator\TranslatorInterface
  $translator=null, $textDomain=null)
+ static getDefaultTranslator()
+ static hasDefaultTranslator()
+ static setDefaultTranslator
  TextDomain($textDomain='default')
+ static getDefaultTranslator
  TextDomain()
+ static getMessageLength()
+ static setMessageLength
  ($length=-1)
\# createMessage($messageKey,
  $value)
\# error($messageKey,
  $value=null)
\# getValue()
\# setValue($value)
\# translateMessage(
  $messageKey, $message)

ImageSize

+ const WIDTH_TOO_BIG
+ const WIDTH_TOO_SMALL
+ const HEIGHT_TOO_BIG
+ const HEIGHT_TOO_SMALL
+ const NOT_DETECTED
+ const NOT_READABLE
\# $messageTemplates
\# $messageVariables
\# $width
\# $height
\# $options

+ __construct($options
  =null)
+ getMinWidth()
+ setMinWidth($minWidth)
+ getMaxWidth()
+ setMaxWidth($maxWidth)
+ getMinHeight()
+ setMinHeight($minHeight)
+ getMaxHeight()
+ setMaxHeight($maxHeight)
+ getImageMin()
  et 8 de plus...